

# Kravspecifikation på MUD-GIS - GIS modul til MUD databasen

- Til: Museernes Udgravningsdata (MUD)
- Fra: AB Technology, Aske Butze
- CC:
- Dato: 27-06-2009
- Ver: Rev H

# Indholdsfortegnelse

1	Vision	3
2 2.1 2.2	MUD ArkKort MUD-GIS	<u> </u>
<u>3</u> 3.1 3.2 3.3	<u>Arkæologiske GIS data</u> Opsamling af GIS data på en udgravning Kortlag Udgravningsniveauer	4 4 
<b>4</b> 4.1	Datastruktur i MUD-GIS Referentiel integritet mellem MUD og MUD-GIS	<u> </u>
<u>5</u>	Projektion	9
<u>6</u>	Datamængde og hastighedskrav	9
<b>Z</b> 7.1 7.2 7.3 7.4	Prototype Login Hovedskærmbillede Lagkontrol Baggrundskort	<u>9</u> 9 10 11 12
7.5	Kortvindue og infosektion	

7.5.1	Kortværktøjer	13
7.5.2	Søgning i kortet	14
7.5.5	Infosektionen	14
7.6	Menu og statuslinie	16
7.0	Funktioner	
771	Oprot lokal koni	
7.7.1	Slet	21
7.7.3	Check ud for rediaering	22
7.7.4	Gendan slettet data	23
7.7.5	Fortryd check ud	23
7.7.6	Importer	23
7.7.7	Check ind (genindlæs)	30
7.7.8	Digitalisering	31
7.7.9	Design af wizards	31
<u>8</u>	Zoomniveauer	32
<u>9</u>	WMS og WFS	33
<u>10</u>	Bestilling af data	34
11	Konfigurationsmuligheder og administrationsmodul	34
12	Import og opret lokal kopi	34
12.1	Projektioner ved import og kopiering	34
12.2	Filformater	35
12.3	Hændelser	35
12.4	Datavalidering ved import	
12.4.1	Geografiske objekter	36
12.4.2	Ansvarsområde	36
12.4.3	Referentiel integritet i forhold til MUD databasen	36
12.4.4	Kontrol af kortlagenes udstrækning	37
12.4.5	Kontrol af dobbeltindlæsninger	37
12.4.0	Anlæg	37
12.4.7	Fund	38
12.4.0	lan	38
12.4.10	Prøver	38
12.4.11	Målepunkter	39
12.4.12	Snit	39
12.4.13	Koter	39
12.4.14	Import af data med eksisterende nøgler	40
12.5	Opret lokal kopi	40
12.5.1	Udvælgelse af data til kopiering	40
12.5.2	Udvælgelse at lag til kopiering	41
12.5.3	Sager	41
12.5.4	Tilkovt data fra MLID	41
12.5.5	Ondel efter kampagne	42
12.5.7	Opdel efter niveauer	42
12.5.8	Opdel efter både kampagne og niveau	43
12.5.9	Størrelsesbegrænsning ved kopiering	43
12.6	Slet	43
12.7	Fortrvd import	
12.8	Fortryd sletning	
<u>13</u>	Autodigitalisering	44
13.1	Interaktion	

13.2	Filformat	45
13.3	Digitaliseringsmetode	45
13.3.1	First pass / second pass	46
13.3.2	Rækkefølge af punkter	46
13.3.3	Diffuse afgrænsninger	47
13.4	Objekttyper	
13.4.1	Punkter	48
13.4.2	Polylinier	48
13.4.3	Polygoner	48
13.5	Digitaliseringskoder	
13.5.1	Syntax	51
13.5.2	Koter	51
13.5.3	FELTUD	51
13.5.4	Muldtykkelse	51
13.5.5	Kombiner anlæg og felter	51
13.6	Fejl og advarsler	52
<u>14</u>	Sikkerhed	52
<u>15</u>	Teknologi	53
<u>16</u>	Arkitektur	53
<u>17</u>	Dokumentation	53
<u>18</u>	Eierskab	53
<u>19</u>	Krav til tilbudet	53

# 1 Vision

Alle arkæologiske museer i Danmark producerer store mængder geografisk information i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. I dag findes der intet system til lagring og vedligeholdelse af disse data på centrale servere.

MUD driver et distribueret databasesystem, hvor alle attribut- og tekstdata fra en arkæologisk udgravning registreres. Formålet med det system, der beskrives i dette dokument, er at implementere en lignende distribueret datamodel for museernes GIS data. Det geografiske aspekt af undersøgelserne skal også lagres og vedligeholdes centralt samt integreres med oplysningerne i den eksisterende MUD database.

# 2 MUD

Museernes Udgravningsdata er en selvejende institution, som har til formål at oprette og drive databaser til brug for arkæologiske undersøgelsesdata for danske arkæologisk arbejdende museer.

I øjeblikket driver MUD en database med alle basale attribut- og tekstdata om videnskabelige og administrative aspekter i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse. Oplysninger fra denne database skal integreres med den GIS løsning der beskrives i dette dokument. Databasen vil herefter blive benævnt MUD databasen, mens den klient, der anvendes til inddatering af data, vil blive benævnt MUD klienten.

# 2.1 ArkKort

Odense Bys Museer har udviklet applikationen ArkKort som en GIS overbygning til databasen ArkBeret. Da MUD databasen i vid udstrækning er inspireret af ArkBeret, vil denne specifikation af MUD-GIS også tage afsæt i de funktioner, der findes i ArkKort.

ArkKort er primært et ETL værktøj til en central GIS database, dvs. ArkKort indeholder funktioner til at importere, eksportere og validere GIS data. Listen over planlagte udvidelser til ArkKort applikationen er også inkluderet i denne specifikation.

# 2.2 MUD-GIS

MUD-GIS er en geografisk overbygning til MUD databasen, således at den geografiske placering og udstrækning af objekterne i en given udgravning kan registreres.

I dag anvender langt de fleste arkæologiske museer et GIS eller CAD system til at udarbejde digitale udgravningsplaner over udgravningsfelterne. Disse data lagres kun sjældent i fælles formater og datastrukturer, hvilket gør backup, datamigrering og søgning på tværs af udgravninger vanskelig.

Målet med MUD-GIS er at opbygge en central GIS database, hvor alle digitale udgravningsplaner for de udgravninger, der registreres i MUD, kan uploades til. For at kunne vedligeholde og anvende en sådan database, hvor datamængden hurtigt bliver stor, kræves en del validering og sikkerhed omkring redigering af posterne i databasen. MUD-GIS skal derfor først og fremmest varetage datavalidering og sikkerhed ved adgang til GIS databasen samt kontrol af referentiel integritet i forhold til de data, der er registreret i MUD databasen.

MUD-GIS skal endvidere indeholde en simpel kortvisningsfunktion, hvor brugerne kan anvende forespørgsler baseret på geografi eller attributdata til at fremsøge og eksportere data. Egentlig GISanalyse foretages i de GIS klienter, der allerede findes på museerne, baseret på de datasæt der genereres af MUD-GIS.

MUD-GIS vil i version 1 ikke indeholde funktioner til direkte editering af de geografiske data i databasen. Editering skal foretages via eksport/import kombineret med de editeringsmuligheder, der findes i museernes GIS klienter.

# 3 Arkæologiske GIS data

Den geografiske relation mellem objekter på en arkæologisk udgravning, såvel som den indbyrdes placering mellem forskellige udgravningslokaliteter, er ofte meget væsentlig for det efterfølgende analyse og tolkningsarbejde. Derfor genererer en udgravning store mængder GIS data med relation til de attribut- og tekstdata, der indtastes i MUD.

# 3.1 Opsamling af GIS data på en udgravning

Der findes to fremherskende metoder til opsamling af GIS data på en arkæologisk udgravning, og de to metoder kan anvendes sideløbende.

Tidligere har man ofte lagt et målesystem ud over udgravningsfeltet og indtegnet objekterne på millimeterpapir. Tegningerne er senere blevet rentegnet i GIS eller CAD systemer og transformeret til landsdækkende geografiske koordinatsystemer ved hjælp af fixpunkter i det lokale koordinatsystem. Denne metode anvendes stadig på nogle typer af udgravninger.

I de senere år har mange museer anskaffet professionelt landmålerudstyr, GPS og totalstationer, der bruges til direkte at opmåle alle objekter på udgravningen. Ved denne metode er det muligt at kode alle

målepunkterne i opmålingsøjeblikket, hvorefter specielle digitaliseringsværktøjer kan "rentegne" opmålingen automatisk og opdele objekterne i de lag, man ønsker.

For at kunne indlæse geografiske data i MUD-GIS, skal begge metoder resultere i et antal kortlag i digitalt format.

# 3.2 Kortlag

Gennem anvendelse af GPS-opmåling af udgravninger og værktøjer til automatisk digitalisering af opmålingspunkter er der opstået en udbredt standard for, hvilke kortlag objekterne på en udgravning opdeles i. MUD-GIS version 1.0 baseres på denne 8-lags standard.

Lagnavn	Beskrivelse
Anlæg	Arkæologiske anlæg. Tegnes oftest som polygoner.
Felter	Afgrænsning af udgravningsfelterne. Tegnes oftest som polygoner.
Lag	Stratigrafiske lag. Tegnes oftest som polygoner.
Målepunkter	Målepunkter der afsættes i forbindelse med udgravningen. Tegnes
	oftest som punkter.
Prøver	Prøver udtaget til efterfølgende undersøgelse. Tegnes oftest som
	punkter.
Snit	Snitlinie for anlæg. Tegnes oftest som polylinier.
Koter	Målinger af højde. Tegnes oftest som punkter.
Fund	Arkæologiske fund. Tegnes oftest som punkter.

Udover de otte primære lag skal MUD-GIS kunne generere to ekstra lag, sager og konstruktioner. Disse lag beskrives senere. Desuden anvendes et internt systemlag til at håndtere udcheckning af data. Dette lag beskrives senere.

Alle lag skal kunne indeholde blandede geometrityper.

## 3.3 Udgravningsniveauer

På nogle typer udgravninger registreres samme geografiske område i flere udgravningsdybder (udgravningsniveauer). Den mest udbredte arkæologiske praksis på sådanne gravninger er, at hver udgravningsniveau nummereres fortløbende med det øverste niveau først. For at håndtere dette i MUD-GIS databasen indsættes nøglen "Niveau" i alle tabeller, hvorved objekter på de enkelte niveauer kan skelnes fra hinanden.

# 4 Datastruktur i MUD-GIS

Datastrukturen i MUD-GIS er vist i diagrammet herunder. De 8 primære GIS lag er vist midt i diagrammet, alle med relation til tabellen Hændelser. Se nærmere om hændelser i afsnit 12.3 Hændelser.

Hver af de 8 primære tabeller indeholder en række fælles kolonner:

- Journalnummer
- Kampagne
- Niveau
- Hændelse
- Stedfæstelse
- Planpræcision
- Note

De to første kolonner, journalnummer og kampagne, er nøgler, der udgør referencen til MUD databasen. De næste fire kolonner, niveau, hændelse, stedfæstelse og planpræcision, er ekstra information, som MUD-GIS tilføjer lagene, når de importeres til systemet. Disse kolonner er obligatoriske for alle 8 kortlag. Desuden indeholder alle tabeller en notekolonne, der kan anvendes til diverse noter. Denne kolonne anvendes primært til opmålingsnoter i forbindelse med automatisk digitalisering af udgravningsplaner.

Niveau er et ikke negativt heltal.

Hændelse er en reference til tabellen hændelser.

Stedfæstelse er en metainformation, der angiver, hvordan et givent objekt på kortet er blevet stedfæstet. Der findes følgende muligheder:

- Totalstation
- Totalstation og felttegning
- GPS
- GPS og felttegning
- Konstrueret
- Udefineret

Planpræcision er en talværdi, der angiver den maksimale unøjagtighed i cm.

Noter kopieres direkte fra kildetabellerne når data importeres, hvis der findes en notekolonne i kildetabellerne.

De øvrige kolonner, der optræder i nogle af de primære GIS tabeller (Angivelse, Beskrivelse mv.), kopieres direkte fra kildetabellerne, når data importeres.

Desuden indeholder kotelaget to kolonner, der beskriver hvilket kotesystem der er anvendt samt kotetypen.

Kotesystem skal vælges blandt disse værdier:

- DNN
- DVR
- Lokal

Kotetypen skal vælges blandt disse værdier:

- Koteplan
- Udgravningskote



De otte primære tabeller og hændelsestabellen skal indeholde disse kolonner.



# 4.1 Referentiel integritet mellem MUD og MUD-GIS

På diagrammet ovenfor ses en lille del af datamodellen for MUD databasen. Alle objekter på de 8 MUD-GIS lag skal relateres til kampagnetabellen i MUD databasen, således at alle objekter tilhører en gyldig kampagne.

Endvidere eksisterer en række ikke-gennemtvungne relationer mellem MUD og MUD-GIS. F.eks. relaterer MUD-GIS laget Anlæg til anlægstabellen i MUD, men dog tillades objekter i MUD-GIS uden en reference til MUD. F.eks. vil sten i nogle tilfælde være indtegnet på anlægslaget uden at være registreret i MUD. Alle disse ikke-gennemtvungne relationer er vist med rødt i diagrammet.

# **5 Projektion**

De 8 MUD-GIS datalag skal lagres i en specialiseret udgave af KP2000 projektionen. Den projektion, der anvendes, skal indskrænkes til kun at dække det danske område, inkl. dansk territorialfarvand, og inddeles i et passende antal zoner. Det er et krav, at projektionen giver mulighed for at registrere geografiske objekter med en præcision på 1 millimeter.

Baggrundskort skal kunne vises uafhængigt af projektion.

I tilbudet skal det beskrives, hvordan løsningen håndterer de KP2000 zoner, der er nødvendige for at dække Danmark. F.eks. kan alle 8 lag oprettes et antal gange, så der findes et lag for hver zone. Til hvert museum kan man tilknytte den zone, der passer bedst med det pågældende ansvarsområde, så man ikke hver gang, data importeres, skal tage stilling til, hvilken zone data skal importeres til.

Ved import og eksport skal andre projektioner understøttes, se mere i afsnit 12.1 Projektioner ved import og kopiering.

# 6 Datamængde og hastighedskrav

Datamængden i nogle af de 8 primære GIS lag vil nå op i størrelsesordnen millioner af objekter indenfor overskuelig fremtid. Applikationen skal kunne vise disse kortlag, som beskrevet i afsnit 7.5 Kortvindue og infosektion, med tilfredsstillende hastighed.

Ved import og eksport af en sag skal der typisk ind- eller udlæses mellem 1000 og 10.000 objekter. Når tiden til overførsel via nettet fraregnes, skal systemet som minimum kunne ind- og udlæse 1000 standard kortobjekter pr. minut. Et standard kortobjekt er en polylinie eller en polygon med 15 knudepunkter.

# 7 Prototype

I dette afsnit beskrives kravene til MUD-GIS ved hjælp af en prototype. Prototypen består af en række skærmbilleder med beskrivelse af bagvedliggende funktionalitet.

Det er ikke et krav, at brugerfladen i applikationen skal udformes præcis som beskrevet i prototypen. Hvis brugerfladen i applikationen afviger væsentligt fra prototypen, skal tilbudet indeholde beskrivelse af den nye brugerflade.

Alle krav i prototypen skal være inkluderet i tilbudet.

## 7.1 Login

Ved opstart skal der logges ind i applikationen. Et login til MUD består af:

- Brugernavn
- Kodeord
- Museum

Login valideres op mod den centrale brugerdatabase i MUD systemet. Se afsnit 14 Sikkerhed for en beskrivelse af de adgangsniveauer, der skal implementeres i MUD-GIS klienten.

Velkommen	
Velkommen til MUD-GIS	
Indtast brugernavn o	g kodeord:
Brugernavn	Bruger
Kodeord	*******
Museum	SOM, Svendborg og omegns museum 💌
	OBM, Odense Bys Museer SOM, Svendborg og omegns museum
	Annuller Log på

### 7.2 Hovedskærmbillede

Efter login vises hovedskærmbilledet, hvorfra alle funktioner i applikationen er tilgængelige.

Hovedskærmbilledet er opdelt i disse sektioner:

- Hovedmenu med lagkontrol, baggrundskort og funktioner
- Kortvindue med kortværktøjer
- Infosektion attributliste og beskrivelse
- Menu og statuslinie

Filer     Kott       Lagkontrol <ul> <li> <ul></ul></li></ul>
Lagkontrol
Koter
Målepunkter   Snit   Prøver   Fund   Anlæg   Lag   Vejkort   O   O   O   O   Ø
Importer / Check ind       Journalnummer       TST1234         Opret lokal kopi       Slet         Gendan slettet data       Check ud         Check ud       Hovedgruppe         Gendan slettet data       Undergruppe         Check ud       Datering         Digitalisering       Afslut

Hver sektion beskrives enkeltvis herunder.

## 7.3 Lagkontrol

Lagkontrollen indeholder én linie for hvert kortlag i MUD-GIS databasen.

Lag	kontrol		^
		۲	<i>7</i>
	Koter	✓	
	Målepunkter	<b>~</b>	
	Snit	<b>~</b>	
	Prøver	✓	
	Fund	<b>~</b>	
	Anlæg	<b>~</b>	
	Lag	✓	
	Felter	✓	
	Udcheckede sager	✓	

Om et kortlag er synligt eller ej kontrolleres med den første checkbox i hver linie. Lagene tegnes altid i samme rækkefølge, som de vises i lagkontrollen, og lagrækkefølgen kan ikke ændres i MUD-GIS.

Den anden checkbox i hver linie tænder og slukker for labels på de enkelte kortlag. MUD-GIS anvender foruddefinerede kolonner til labels; hvis en bruger ønsker at lave kort med labels fra brugerdefinerede kolonner, skal der oprettes en lokal kopi af data, som kan efterbearbejdes i en GIS klient.

MUD-GIS anvender disse kolonner og udtryk til labels:

Lag	Label udtryk
Anlæg	Anlægsangivelse
Felter	Feltangivelse
Fund	Fundangivelse
Lag	Lagangivelse
Prøver	Angivelse
Målepunkter	Angivelse
Snit	Note
Koter	Topkote + "/" + Bundkote
Udcheckede sager	Dato og brugerinitialer

Lagkontrollen er kun aktiv når kortet er i zoomniveau A. Ved zoomniveau B og C deaktiveres lagkontrollen, men alle indstillinger forbliver uændrede. Dvs. hvis en bruger har valgt kun at vise anlæg og felter og der zoomes ud til zoomniveau B eller C og igen ind til zoomniveau A, skal det stadig kun være anlæg og felter, der vises. Beskrivelse af de tre MUD-GIS zoomniveauer findes i afsnit 8 Zoomniveauer.

Lag	kontrol		^
		۲	<i>7</i>
	Koter	$\checkmark$	
	Målepunkter	$\checkmark$	
	Snit	$\checkmark$	
	Prøver	$\checkmark$	
	Fund	$\checkmark$	
	Anlæg	$\checkmark$	
	Lag	$\checkmark$	
	Felter	$\checkmark$	
	Udcheckede sager	$\checkmark$	

# 7.4 Baggrundskort

Med sektionen baggrundskort i hovedmenuen kan det vælges, hvilket kortværk der skal vises som baggrund for MUD-GIS kortlagene. Baggrundskortet tegnes altid som det nederste lag i kortvinduet.

Et baggrundskort kan bestå af mange kortlag, der vises i en bestemt rækkefølge og i bestemte zoomniveauer, som det f.eks. kendes fra et MapInfo arbejdsområde. Zoomniveauer i et baggrundskort skal være indstillet således, at kortværket kan vises med tilfredsstillende hastighed i alle zoomniveauer. MUD-GIS zoomniveauerne gælder kun for de faste MUD-GIS kortlag, et baggrundskort vises altid i alle zoomniveauer.

Baggrundskort		^
	Vejkort	0
	Ortofoto	0
	Intet baggrundskort	۲

### 7.5 Kortvindue og infosektion

Kortvinduet viser de kortlag og baggrundskort, der er valgt i hovedmenuen. Over kortet findes en række kortværktøjer, der kan bruges til at navigere rundt i kortet, mens der i infosektionen under kortet er plads til at vise information fra de bagvedliggende tabeller.



### 7.5.1 Kortværktøjer

Værktøjslinien over kortet indeholder funktioner til at navigere og udvælge objekter i kortet.

Navn	Symbol	Beskrivelse
Zoom ind	$\odot$	Ved klik i kortet zoomes ind med faktor 2 og kortet centreres på klikpunktet. Ved at trække et rektangel i kortet kan der zoomes ind på et bestemt område.
Zoom ud	Q	Ved klik i kortet zoomes ud med faktor 2 og kortet centreres på klikpunktet.

Panorer	57	Panorerer i kortet ved at trække med musen.
Info/vælg	k	Vælger et enkelt objekt i kortet. Info om dette objekt vises i infosektionen, se nærmere detaljer i afsnit 7.5.4. Lagene gennemsøges i samme rækkefølge som de vises i lagkontrollen. Hvis et lag har to eller flere objekter på samme sted, vises info om det øverste objekt.
Målebånd	1.1.1.	Mål afstand i kortet. Enheden indstilles automatisk til centimeter, meter eller kilometer afhængigt af zoomniveau.
Vælg rektangel		Træk et rektangel i kortet og vælg alle kortobjekter indenfor rektanglet. Dette værktøj anvendes i forbindelse med eksport af data, se nærmere i afsnit <b>Fejl!</b> Henvisningskilde ikke fundet.
Vælg radius		Træk en cirkel i kortet og vælg alle kortobjekter indenfor cirklen. Dette værktøj anvendes i forbindelse med eksport af data, se nærmere i afsnit <b>Fejl!</b> <b>Henvisningskilde ikke fundet.</b>
Vælg polygon	(A)	Tegn en polygon i kortet og vælg alle kortobjekter indenfor polygonen. Dette værktøj anvendes i forbindelse med eksport af data, se nærmere i afsnit <b>Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.</b>
Søg	Søg	Finder sag eller objekt i kortet. Se nærmere i afsnit 7.5.2 Søgning i kortet.
Niveau	Niveau 1 拿	Skifter mellem udgravningsniveauer. Der skal være mulighed for at vise et enkelte niveau eller alle niveauer samlet.

### 7.5.2 Søgning i kortet

Funktionen Søg i kortværktøjslinien giver mulighed for søgning på journalnummer eller journalnummer i kombination med en angivelse.

Søg i kort	
Journalnummer Angivelse	TST1234 AA Søg Annuller

Hvis der kun indtastes et journalnummer vises hele sagen i kortet. Hvis både journalnummer og angivelse udfyldes findes det pågældende objekt i kortet. Kortlagene gennemsøges efter angivelsen startende med laget Anlæg og herefter i samme rækkefølge, som de vises i lagkontrollen.

#### 7.5.3 Kortvinduet

Kortvinduet viser de kortlag og baggrundskort, der er valgt i hovedmenuen. Der kan zoomes, panoreres og udvælges objekter ved hjælp af kortværktøjerne i værktøjslinien over kortet. Objekterne i kortet kan ikke editeres eller slettes direkte i MUD-GIS klienten, ligesom der ikke kan indtegnes nye objekter på kortet. Opret, slet og redigering af kortobjekter udføres via import og eksport funktionerne, se afsnit 12 Import og kopiering.

### 7.5.4 Infosektionen

Infosektionen under kortet viser information fra MUD systemet, når Info/vælg værktøjet anvendes. Infosektionen er opdelt i en liste til attributdata og et tekstfelt til beskrivelse.

Alle data i infosektionen er skrivebeskyttede. Hvis der skal rettes i disse data, skal sagen åbnes i MUD klienten.

Hvilke data, der vises i infosektionen, afhænger af zoomniveau, hvilket kortlag det udvalgte objekt ligger på, samt om objektets angivelse refererer til en post i MUD databasen. Listerne herunder viser, hvilke informationer der skal vises i hvilke tilfælde.

Ronlay	til MUD	
Anlæg	Ja	Alle felter fra MUD anlægslisten vises som attributter. Anlægsbeskrivelsen vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Anlægsangivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Felter Ja		Alle felter fra MUD anlægslisten vises som attributter. Anlægsbeskrivelsen vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Feltangivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Fund Ja		Alle felter fra MUD fundlisten vises som attributter. Fundbeskrivelsen vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Fundangivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Lag Ja		Alle felter fra MUD laglisten vises som attributter. Lagbeskrivelsen vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Lagangivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Prøver	Ja	Alle felter fra MUD anlægslisten + beskrivelse fra MUD-GIS laget vises som attributter. Anlægsbeskrivelse fra MUD vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Angivelse, Beskrivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Målepunkter	Ja	Alle felter fra MUD anlægslisten + beskrivelse fra MUD-GIS laget vises som attributter. Anlægsbeskrivelse fra MUD vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Angivelse, Beskrivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.
Snit	Nej	Journalnummer, Kampagne og Note fra MUD-GIS vises som attributter.
Koter	Nej	Journalnummer, Kampagne, Topkote, Bundkote, Kotesystem, Kotetype og Note fra MUD-GIS vises som attributter.

Zoomniveau A – alle kortlag fra MUD-GIS

### Zoomniveau B – alle felter

Loonnoad		
Kortlag	Reference	Data
	til MUD	
Felter	Ja	Alle felter fra MUD anlægslisten vises som attributter. Anlægsbeskrivelsen vises i tekstfeltet.
	Nej	Journalnummer, Kampagne, Feltangivelse og Note fra MUD-GIS laget vises som attributter.

#### Zoomniveau C – sager

Kortlag	Reference til MUD	Data
Sager	Ja	Alle oplysninger fra sags- og kampagnelisten vises som attributter. Abstract fra

udgravningsberetningen i tekstfeltet.

Note-kolonnen fra MUD-GIS vises altid i infosektionen ved zoomniveau A og B, uafhængigt af om der findes en reference til MUD eller ej.

Data fra MUD skal vises på samme måde som listerne vises i MUD klienten. F.eks. skal datering vises som en tekst og ikke som en intern nøgle med reference til en dateringstabel.

### 7.6 Menu og statuslinie

Menuerne Filer og Kort giver adgang til de samme funktioner som hovedmenuen, da hovedmenuen kan skjules for at udnytte skærmpladsen til kortet.



Statuslinien viser, hvilken bruger der er logget ind samt det aktuelle zoomniveau (kortbredden).

```
Museum: Test museum Brugernavn: ABC Kortbredde: 500 m
```

### 7.7 Funktioner

Sektionen Funktioner i hovedmenuen giver adgang til ETL funktionerne i applikationen, dvs. import, eksport og sletning af data.

Hver af funktionerne beskrives separat herunder.



### 7.7.1 Opret lokal kopi

Funktionen "Opret lokal kopi" henter data ud fra MUD-GIS til videre analyse. Data, der hentes ud med "Opret lokal kopi"-funktionen, bibeholdes uden ;ndringer i MUD/GIS.

Kopieringsprocessen kan inddeles i fem trin:

- Vælg hvordan data til kopiering skal udvælges
- Udvælg data
- Udvælg lag
- Udvælg niveauer
- Vælg kopimetode

I denne prototype lægges der op til at anvende et wizard interface til at implementere "Opret lokal kopi"funktionen.

Det er ikke et krav, at "Opret lokal kopi"-funktionen implementeres som en wizard, men hvis der afviges fra dette, skal tilbudsgiver nøje beskrive, hvordan brugerfladen udformes.

Hvis der vælges en wizard løsning, skal brugeren på alle trin kunne se de valg, der er truffet på de tidligere trin. Dette er ikke vist i nedenstående screenshots, men er et krav til løsningen.

#### 7.7.1.1 Trin 1: Udvælgelsesmetode

Opret lokal kopi - trin 1: Udvælgelsesmetode		
🔿 Kopier en eller flere sager		
• Kopier en eller flere kampagner indenfor samme sag		
🔘 Kopier en hændelse		
🔿 Kopier de objekter, der er udvalgt i kortet		
Annuller << Forrige Næste >>		

Data kan udvælges til kopiering på flere forskellige måder, jf. afsnit 12.5.1. Muligheden "Kopier de objekter, der er udvalgt i kortet" er kun aktiv, hvis der er udvalgt et område i kortet.

Hvad der vises i trin 2 af wizarden afhænger af, hvilken metode der er valgt i trin 1.

#### 7.7.1.2 Trin 2 – Vælg sager

Opret lokal kopi	- trin 2: Vælg	sager	
Udvælg en eller flere	sager, der skal k	xopieres.	
Sager		Udvalgte sager	
TST0001 TST0002 TST0003 TST0004		TST0005 TST0006	
	Annuller	< Forrige	Næste >>

Hvis en eller flere sager skal kopieres, giver trin 2 en mulighed for at udvælge journalnumre.

Listen viser alle de journalnumre, der findes i MUD-GIS. Hvis et journalnummer er blevet slettet fra MUD, findes det stadig på MUD-GIS listen, hvis der er indlæst data under dette nummer.

Opret lokal kopi - trin 2: Vælg kampagner
Udvælg en eller flere kampagner, der skal kopieres.
Sag TST0001
Kampagner
01-01-2008
Annuller << Forrige Næste >>

Hvis en eller flere kampagner skal kopieres, giver trin 2 mulighed for at udvælge kampagner. Først vælges et journalnummer, hvorefter kampagnerne i denne sag vises i listen. Der kan vælges flere poster i kampagnelisten.

Der kan vælges mellem alle journalnumre i MUD-GIS, også numre der evt. er blevet slettet fra MUD. Listen viser alle kampagner, for hvilke der er indlæst data. Hvis en kampagne findes i MUD, men ikke i MUD-GIS, vises den ikke på listen.

Opret lokal kopi - trin 2: Vælg hændelse				
Udvælg den	hændelse, der skal k	opieres.		
Hændelser				
ID	Dato	Bruger	Туре	Note
1	01-01-2009	AB	Importer	Importer koteplan
2	02-01-2009	AB	Check ind	Rettelser fra 01-01-2009
3	02-01-2009	JA	Slet	Fejl. Dobbeltindlæsning.
4	03-01-2009	GH	Check ud	Arbejdskopi til feltbrug
			Annuller	< Forrige Næste >>

Hvis en hændelse skal kopieres, vises en liste over hændelser. Der kan vælges en post i listen. Listen viser de attributter, der knyttes til en hændelse, jf. afsnit 12.3. Bemærk; eksempelskærmbilledet herover viser ikke alle attributter, alle attributter fra afsnit 12.3 skal vises.

Hvis data til kopiering er udvalgt i kortet, viser wizard'en ikke noget i trin 2, da udvælgelse i dette tilfælde er foretaget inden wizard'en startes op.

#### 7.7.1.3 Trin 3 – Vælg lag

Opret lokal kopi - trin 3: Vælg lag
Udvælg de lag, der skal kopieres.
✓ Sager (genereres på baggrund af data fra MUD)
✓ Konstruktioner (genereres på baggrund af data fra MUD)
✓ Anlæg
✓ Felt
✓ Fund
✓ Prøver
✓ Målepunkter
Prøver
Snit
✓ Koter
Vælg alle     Annuller     << Forrige

I trin 3 kan brugeren vælge, hvilke lag der skal kopieres. De 8 MUD-GIS lag samt de to dynamisk genererede lag Sager og Konstruktioner kan vælges. Se afsnit 12.5.3 Sager og 12.5.4 Konstruktionslag for beskrivelse af sager og konstruktioner.

Der skal være en funktion til at vælge / fravælge alle lag.

7.7.1.4 Trin 4 – Vælg niveaue
-------------------------------

Opret lok	al kopi - trin 4: Vælg niveauer
Vælg de nive	auer, der skal kopieres.
<b>V</b> 0	V 11
<b>v</b> 1	☑ 12
<b>v</b> 2	☑ 13
<b>V</b> 3	☑ 14
<b>V</b> 4	☑ 15
<b>V</b> 5	☑ 16
<b>V</b> 6	☑ 17
7	☑ 18
☑ 8	☑ 19
<b>v</b> 9	☑ 20
<b>V</b> 10	✓ > 20
Vælg a	alle     Fravælg alle     Annuller     << Forrige

I trin 4 kan brugeren vælge, hvilke niveauer der skal kopieres.

#### 7.7.1.5 Trin 5 – Vælg kopieringsmetode

Opret lokal kopi - trin 5: Metode		
Vælg hvordan data skal kopieres.		
<ul> <li>Medtag data fra MUD i de kopierede tabeller</li> <li>Opdel kampagner i separate filer</li> <li>Opdel niveauer i separate filer</li> </ul>		
Projektion System34 JF	~	
<ul> <li>MapInfo .TAB</li> <li>ESRI .SHP</li> </ul>		
	Annuller << Forrige Udfør	

I trin 5 kan det vælges, hvordan data skal kopieres.

Brugeren kan vælge, om attributdata fra MUD skal indsættes i de kopierede tabeller. Se nærmere om kopiering af MUD data i afsnit 12.5.5.

Desuden kan brugeren vælge at opdele de kopierede filer efter kampagne og/eller niveau. Hvis begge vælges, opdeles filerne først efter kampagne og derefter efter niveau. Se nærmere om opdeling af filer i afsnit 12.5.6 til 12.5.8.

Brugeren skal vælge, hvilken projektion og filformat data skal kopieres til. Hvis de data, der er valgt, ligger helt eller delvist udenfor det område, den valgte projektion dækker, vises en advarsel.

Når der trykkes "Fortsæt" viser programmet, hvor mange objekter der kopieres, hvis man fortsætter. Hvis brugeren accepterer, vises en "Gem som"-dialogboks, hvor brugeren kan placere kopien på den lokale disk.

En "Opret lokal kopi" operation opretter ikke en hændelse.

#### 7.7.2 Slet

Slet-funktionen bruges til at fjerne data fra MUD-GIS. Alle data, der fjernes fra MUD-GIS, kopieres til en papirkurv, hvorfra de senere kan genskabes. En sletning skal altså kunne fortrydes.

Udvælgelse af data til sletning foretages på samme måde som ved "Opret lokal kopi". Der er dog en række begrænsninger i udvalg af data til sletning i forhold til "Opret lokal kopi", se afsnit 12.5.1.

I prototypen anvender "Slet" samme wizard som "Opret lokal kopi", dog med disse begrænsninger: På trin 1 kan der kun vælges mellem kampagner og hændelser. Sager og geografisk udvalg er ikke muligt ved sletning.

Slet data - trin 1: Udvælgelsesmetode
◯ Slet en eller flere sager
Slet en eller flere kampagner indenfor samme sag
🔿 Slet en hændelse
🔘 Slet de objekter, der er udvalgt i kortet
Annuller << Forrige Næste >>

Desuden udelades trin 3 (vælg lag) ved sletning. Hvis en kampagne eller en hændelse slettes, skal data altid slettes fra alle lag.

Når der trykkes "Udfør" vises en advarsel, hvoraf det fremgår, hvor mange objekter der slettes fra de enkelte lag. Kun hvis brugeren accepterer denne advarsel, gennemføres sletningen.

Slet data - Godkend		
Advarsel. Hvis du fortsætter slettes følgende	e fra MUD-GIS.	
Sag/Kampagne/Hændelse TST0001/01-01-2000		
Anlæg Felter Lag Fund Prøver Målepunkter Snit Koter	100 3 0 10 2 5 20 1000	
Note ang. sletning		
Slettet pga. dobbeltindlæsning.		
Annuller <<	< Forrige Udfør	

Desuden skal der angives en note, som indsættes i hændelsestabellen, inden data kan slettes.

Alle Slet operationer indsættes som en hændelse i hændelsestabellen.

#### 7.7.3 Check ud for redigering

Check ud er en metode til at hente en eller flere kampagner ud af MUD-GIS med henblik på senere at genindlæse de redigerede data.

Check ud virker som kombination af "Opret lokal kopi" og "Slet" med få ændringer.

1: Trin 1 i wizard'en kan udelades, da man kun kan udvælge objekter til check ud via kampagner.

Når data checkes ud, oprettes en lokal kopi og data flyttes til papirkurven i MUD-GIS på præcis samme måde som ved "Slet", dog indsættes der en "Check ud" hændelse og ikke en "Slet" hændelse i hændelsestabellen.

"Check ud" operationen markeres ved at indsætte en polygon på et internt systemlag, hvor Minimum Bounding Rectangle (MBR) af alle check ud operationer lagres. MBR af en check ud operation er MBR af alle de objekter, der kopieres i den pågældende operation.

Check ud polygoner tegnes sort, fuldt udfyldt i MUD-GIS vieweren, så andre brugere kan se, at data i dette område er checket ud. Hver check ud polygon skal have en reference til den tilsvarende check ud hændelse i hændelsestabellen, så polygonen kan fjernes når data igen checkes ind eller check ud hændelsen fortrydes. Check ud polygonen skal have en buffer, så den er lidt større end MBR.

Hvis data, der udvælges til check ud, ligger helt eller delvist indenfor en allerede eksisterende check ud polygon, kan check ud ikke foretages. På den måde sikres det, at data kun kan checkes ud én gang.

Der kan godt indlæses data til et område, der dækkes af en check ud polygon, jf. afsnit 7.7.6. De filer, der kopieres ved check ud, skal have et specielt kendetegn, der gør import wizard'en i stand til at afgøre, at der er tale om check ind, når filerne igen indlæses. F.eks. kan der i alle filer indsættes en speciel kolonne med en check ud værdi, som MUD-GIS kan genkende.

### 7.7.4 Gendan slettet data

Ved "Gendan slettet data" vises en liste over alle "Slet" hændelser. Ved at udvælge en hændelse og trykke "Gendan" kan data hentes fra papirkurven tilbage til MUD-GIS.

Gendan slettet data				
Udvælg den hændelse, der skal gendannes.				
Hændelser	Hændelser			
ID	Dato	Bruger	Туре	Note
1	01-01-2009	AB	Slet	Dobbeltindlæsning
2	02-01-2009	AB	Slet	Dobbeltindlæsning
3	02-01-2009	JA	Slet	Fejl. Dobbeltindlæsning.
4	03-01-2009	GH	Slet	Fejl
				Annuller Gendan

Skærmbilledet "Gendan slettet data" skal vise alle informationer om hændelserne, jf. afsnit 12.3.

Når data gendannes, slettes den pågældende hændelse.

Ved "Gendan slettet data" kontrollerer MUD-GIS, om en stor del af de data, der gendannes, allerede findes. Hvis det er tilfældet, vises en advarsel.

### 7.7.5 Fortryd check ud

"Fortryd check ud" virker på samme måde som "Gendan slettet data". Eneste forskel er, at "Fortryd check ud" viser "Check ud"-hændelser og ikke "Slet"-hændelser.

Når check ud fortrydes, flyttes data tilbage fra papirkurven, og hændelsen samt den tilhørende check ud polygon slettes.

### 7.7.6 Importer

Import af data kan inddeles i fire sektioner:

- Valg af data-filer til import
- Indtastning af nøgleoplysninger
- Indtastning af metadata
- Godkend

I denne prototype lægges der op til at anvende en "wizard" til at håndtere de fire trin i data importen.

Det er ikke et krav, at Importer funktionen implementeres som en wizard, men hvis der afviges fra dette, skal tilbudsgiver nøje beskrive, hvordan brugerfladen til Importer udformes.

Hvis der vælges en wizard løsning, skal brugeren på alle trin kunne se de valg, der er truffet på de tidligere trin. Dette er ikke vist i nedenstående screenshots, men er et krav til løsningen.

#### 7.7.6.1 Trin 1 – Vælg filer

Importer data - trin 1: Filer
Vælg de filer, der skal importeres. Der kan vælges .tab og .shp filer.
<ul> <li>→ Anlæg</li> <li>→ C: Vanlæg.tab</li> <li>→ C: Vanlæg_Transformed.tab</li> <li>➡ Felt</li> <li>→ C: VFelt_01012000.tab</li> <li>→ Fund</li> <li>→ Lag</li> <li>→ Målepunkter</li> <li>→ Prøver</li> <li>➡ Snit</li> <li>→ C: \Snit.tab</li> <li>→ Koter</li> <li>➡ Ukendt - skal flyttes til andre lag</li> <li>→ C: \Fra0pmåling0102.tab</li> </ul>
Vælg filer Fjern Fjern alle
Annuller << Forrige Næste >>

I trin 1 kan en eller flere filer udvælges til import. Skærmbilledet har disse funktioner:

Funktion	Beskrivelse	
Vælg filer	Ved klik på "Vælg filer" vises en Windows "Åbn fil"-dialogboks. Der kan vælges en eller flere	
-	.tab og/eller .shp filer. Alle filer vises i træet. Hvis et filnavn starter med et lag navn, f.eks.	
	Anlæg tab eller Anlæg_Transformed tab, placeres filen automatisk på det korrekte lag. Alle	
	andre filer placeres under "Ukendt – skal flyttes til andre lag"	
Fjern	Ved klik på "Fjern" fjernes den fil, der er valgt i træet.	
Fjern alle	Fjerner alle filer fra træet.	
Omrokering	Filer kan omplaceres i træet med "drag'n'drop". Alle filer under "Ukendt" skal flyttes til andre	
	lag, inden der kan fortsættes.	
Annuller	Lukker dialogboksen og afbryder importen.	
Næste	Udfører alle de valideringsrutiner der er mulige på dette trin, jf. afsnit 12.4. Hvis validering	
	fejler, vises en fejlbesked. Ellers skiftes til næste skærmbillede.	

Hvis de valgte lag ligger helt eller delvist indenfor en "check ud" polygon (se afsnit 7.7.3) vises en advarsel om, at man er ved at importere data til et område, hvor en bruger har checket data ud. Man kan vælge at fortsætte alligevel.

### 7.7.6.2 Trin 2 – Indtast nøgler

Importer data - trin 2: Nøgler	
Journalnummer Journalnummer TST1234	Journalnumre i input data <ikke udfyldt=""> TST1234 TST8899 ✓</ikke>
Kampagner           Overskriv eksisterende værdier og importer alt til denne kampagne	O Bibehold eksisterende kampagner i input data
Kampagne 01-02-2009	Kampagner i input data <ikke udfyldt=""> 01-03-2008 01-02-2009 Poster uden kampagne importeres til 01-02-2009</ikke>
Niveauer     Overskriv eksisterende værdier og     importer alt til dette niveau	O Bibehold eksisterende niveauer i input data
Niveau 1	Niveauer i input data <ikke udfyldt=""> 1 Niv 1 Poster <u>uden</u> niveau importeres til 1</ikke>
	Annuller << Forrige Næste >>

I trin 2 indtastes de nøgler, der udgør referencen til MUD og opdeler lagene i flere niveauer. Skærmbilledet har disse funktioner:

Funktion	Beskrivelse	
Journalnummer	uppen journalnummer indtastes det journalnummer, der skal indsættes for alle objekter i nne import. Der kan vælges mellem alle institutionens journalnumre i MUD.	
	Hvis der findes journalnummer-kolonner i en eller flere af import-tabellerne, vises en "Select Distinct" af disse journalnumre i listen. Hvis en eller flere poster ikke har journalnummer udfyldt, herunder tabeller hvor journalnummerkolonnen mangler, vises " <ikke udfyldt="">. Journalnumre, der ikke findes i MUD, vises med rødt.</ikke>	
	Journalnumre fra input data kan ikke bibeholdes for at sikre, at én importoperation ikke kan påvirke flere sager.	
Kampagner	I denne gruppe vælges den/de kampagner, der skal indsættes for objekterne i denne import. Der kan vælges mellem alle kampagner for det pågældende journalnummer i MUD.	
	Listen viser en "Select distinct" af de kampagner, der findes i kampagnekolonner i input data.	

	Kampagner, der ikke findes i MUD, vises med rødt. Hvis en eller flere poster mangler kampagne, herunder tabeller hvor kampagnekolonnen mangler, vises " <lkke udfyldt="">"</lkke>
	Hvis, der vælges "Overskriv", vælges en kampagne fra MUD, og alle objekter indsættes under denne kampagne. I dette tilfælde betyder det intet, hvad der står i eventuelle kampagnekolonner i inputdata.
	"Bibehold" kan kun vælges, hvis alle kampagner i inputdata findes i MUD, dvs. der ikke er nogle røde poster i listen. Hvis der vælges bibehold, indsættes værdier fra kampagne kolonnen i inputdata. De steder, hvor kampagne kolonnen ikke er udfyldt, herunder tabeller hvor kampagnekolonnen mangler, indsættes posterne med den værdi, der er valgt i comboboksen under listen.
	Hvis "Bibehold" vælges, selvom der er røde poster i listen, vises en dialog, der fortæller brugeren, hvorfor bibehold ikke kan anvendes.
Niveauer	I denne gruppe vælges det/de niveauer, der skal indsættes for objekterne i denne import.
	Listen viser en "Select distinct" af de niveauer, der findes i niveaukolonner i input data. Niveauer, der ikke kan valideres, jf. afsnit 12.4, vises med rødt. Hvis, en eller flere poster mangler niveau, herunder tabeller hvor niveaukolonnen mangler, vises " <lkke udfyldt="">"</lkke>
	Hvis der vælges "Overskriv", vælges et niveau i comboboksen og alle objekter indsættes med denne niveauværdi. I dette tilfælde betyder det intet, hvad der står i eventuelle niveaukolonner i inputdata.
	"Bibehold" kan kun vælges, hvis alle niveauer i inputdata kan valideres, dvs. der ikke er nogle røde poster i listen. Hvis der vælges bibehold, indsættes værdier fra niveaukolonnen i inputdata. De steder, hvor niveaukolonnen ikke er udfyldt, herunder tabeller hvor niveaukolonnen mangler, indsættes posterne med den værdi, der er valgt i comboboksen under listen.
	Hvis "Bibehold" vælges, selvom der er røde poster i listen, vises en dialog, der fortæller brugeren, hvorfor bibehold ikke kan anvendes.
Forrige	Skifter til forrige skærmbillede.
Næste	Udfører alle de valideringsrutiner, der er mulige på dette trin, jf. afsnit 12.4. Hvis validering fejler, vises en fejlbesked. Ellers skiftes til næste skærmbillede.
Annuller	Lukker dialogboksen og afbryder importen.

### 7.7.6.3 Trin 3 – Metadata

<ul> <li>Overskriv eksisterende værdier og importer alle objekter med disse stedfæstelsesoplysninger</li> </ul>	O Bibehold eksisterende stedfæstelses- oplysninger i input data
Stedfæstelse	Stedfæstelsesoplysninger i input data
GPS 🖌	<ikke udfyldt=""> GPS 2 cm</ikke>
Plan præcision	Ugyidig 10 cm
2 cm 🗸	Poster <u>uden</u> stedfæstelse registreres som:
	2 cm 💉
<ul> <li>Overskriv eksisterende værdier og importer alle objekter med disse koteoplysninger</li> </ul>	O Bibehold eksisterende kote- oplysninger i input data
Kotetype	Koteoplysninger i input data
Udgravningskote	<ikke udfyldt=""></ikke>
Kotesystem	
DNN 🗸	Poster <u>uden</u> koteoplysninger registreres som:
	GPS
	GPS 🗸

I trin 3 vælges metadata om præcision og kotesystem for data i denne import. Skærmbilledet har disse funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Stedfæstelse	I denne gruppe angives stedfæstelse ved at angive metode og planpræcision.
	Listen viser en "Select distinct" af de stedfæstelse+planpræcision kolonner, der findes i input data. Værdier, der ikke kan valideres, jf. afsnit 12.4, vises med rødt. Validering for en post fejler, hvis blot én af værdierne (stedfæstelse eller planpræcision) ikke kan valideres. Hvis en eller flere poster mangler værdier, herunder tabeller hvor stedfæstelse-kolonnen eller planpræcision-kolonnen mangler, vises " <lkke udfyldt="">"</lkke>
	Hvis der vælges "Overskriv", vælges værdier i comboboksene, og alle objekter indsættes med disse værdier. I dette tilfælde betyder det intet, hvad der står i eventuelle kolonner i inputdata.
	"Bibehold" kan kun vælges, hvis alle værdier i inputdata kan valideres, dvs. der ikke er nogle røde poster i listen. Hvis der vælges bibehold, indsættes værdier fra stedfæstelses-kolonnen og planpræcision-kolonnen i inputdata. De steder, hvor <u>både</u> stedfæstelse og planpræcision ikke er udfyldt, herunder tabeller hvor begge kolonner mangler, indsættes posterne med de værdier, der er valgt i comboboksene under listen.

		Hvis kun én af værdierne mangler, fejler validering for denne post, og værdien vises med rødt i listen.
		Hvis "Bibehold" vælges, selvom der er røde poster i listen, vises en dialog, der fortæller brugeren, hvorfor bibehold ikke kan anvendes.
ł	Koter	I denne gruppe angives kotetype og kotesystem.
		Listen viser en "Select distinct" af de kotetype+kotesystem kolonner, der findes i input data. Værdier, der ikke kan valideres, jf. afsnit 12.4, vises med rødt. Validering for en post fejler, hvis blot én af værdierne (kotesystem eller kotetype) ikke kan valideres. Hvis, en eller flere poster mangler værdier, herunder tabeller hvor stedfæstelse-kolonnen eller planpræcision- kolonnen mangler, vises " <lkke udfyldt="">"</lkke>
		Hvis der vælges "Overskriv", vælges værdier i comboboksene, og alle objekter indsættes med disse værdier. I dette tilfælde betyder det intet, hvad der står i eventuelle kolonner i inputdata.
		"Bibehold" kan kun vælges, hvis alle værdier i inputdata kan valideres, dvs. der ikke er nogle røde poster i listen. Hvis der vælges bibehold, indsættes værdier fra kotetypekolonnen og kotesystemkolonnen i inputdata. De steder, hvor både kotetype og kotesystem ikke er udfyldt, herunder tabeller hvor begge kolonner mangler, indsættes posterne med de værdier, der er valgt i comboboksene under listen.
		Hvis kun én af værdierne mangler, fejler validering for denne post, og værdien vises med rødt i listen.
		Hvis "Bibehold" vælges, selvom der er røde poster i listen, vises en dialog, der fortæller brugeren, hvorfor bibehold ikke kan anvendes.
		Denne sektion er kun aktiv, hvis der er valgt mindst et kotelag i trin 1.
F	Forrige	Skifter til forrige skærmbillede.
1	Væste	Udfører alle de valideringsrutiner, der er mulige på dette trin, jf. afsnit 12.4. Hvis validering fejler, vises en fejlbesked. Ellers skiftes til næste skærmbillede.
1	Annuller	Lukker dialogboksen og afbryder importen.

#### 7.7.6.4 Trin 4 - Godkend

Importer data - trin 4: Godkend					
Der er valgt disse	værdier. Godkend import?				
Journalnummer Kampagne Niveau UTM koordinaten f Afstand fra MUD L Største afstand me Antal objekter der - Anlæg - Felter - Fund - Lag - Prøver - Målepunkter - Snit - Koter	fra MUD ligger indenfor grænserne af de valgte lag ITM koordinat til centrum af de valgte lag ellem objekter på de valgte lag vil blive importeret	TST1234 01-02-2009 1 Nej 3 km 200 meter 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30			
Projektion	KP2000 Zone Jylland/Fyn	~			
Note ang. import					
Foreløbig opmålin	g. Skal efterbehandles.				
	Annuller << F	orrige Udfør			

Trin 4 viser resultatet af alle de valideringsrutiner, der er beskrevet i afsnit 12.4 samt de værdier, der er valgt i de forrige tre trin. Hvis data indlæses til flere kampagner eller niveauer vha. bibehold funktionen, vises alle kampagner og niveauer.

I dette trin vælges også, hvilken projektion data skal indlæses i. Der kan vælges mellem de specielt tilrettede KP2000 zoner, som MUD-GIS anvender internt. Hvis de data, der er valgt til indlæsning, ligger udenfor den valgte zone, viser MUD-GIS en advarsel, før data indlæses.

Hvert museum har tilknyttet en standardzone baseret på, hvor i landet museets ansvarsområde ligger. Standardzonen er altid valgt ved indgang i skærmbilledet. Brugeren kan vælge en anden zone.

Desuden skal der indtastes en note, som beskriver denne import.

Der indsættes en hændelse for alle "Import"-operationer.

Bemærk; der findes flere valideringer end dem, der er vist i eksempelskærmbilledet herover. Resultatet af alle de valideringer, der er beskrevet i afsnit 12.4, skal vises.

Annuller afbryder importen. Forrige skrifter til forrige skærmbillede. Udfør importerer data til MUD-GIS med de valgte indstillinger.

#### 7.7.6.5 Overskriv eller bibehold nøgler

Generelt gælder det for trin 2 og 3, at programmet automatisk foreslår "Overskriv" eller "Bibehold" for kampagne, niveau, stedfæstelse og koter.

Hvis det er muligt at bibeholde værdier, dvs. der findes eksisterende nøgler i inputdata og alle eksisterende nøgler kan valideres, foreslås "Bibehold".

Hvis der ikke findes eksisterende nøgler, eller hvis en eller flere af de eksisterende værdier ikke kan valideres, foreslås "Overskriv".

#### 7.7.7 Check ind (genindlæs)

Check ind er ikke et selvstændigt menupunkt. Importer data wizard'en detekterer selv, om der er tale om "Import" eller "Check ind". Hvis mindst én af de valgte filer indeholder en "check ud" kolonne, jf. afsnit 7.7.3, kører import wizard'en i check ind mode.

I check ind mode virker wizarden præcis som beskrevet i forrige afsnit, dog med disse justeringer:

1: Efter trin 1 vises en advarsel, hvis <u>ikke</u> de valgte lag ligger helt eller delvist indenfor en check ud polygon. Hvis brugeren vælger at fortsætte forbi denne advarsel, undersøges det, om importen vil føre til mange dobbeltnumre i angivelseskolonnerne på anlæg, lag, felt, fund, prøver og målepunkter. Hvis det er tilfældet, vises en endnu mere alvorlig advarsel, hvor brugeren gøres opmærksom på, at de data der checkes ind, formentlig allerede er checket ind.

2: Hvis de valgte lag ligger helt eller delvist indenfor flere check ud polygoner, vises en liste over de berørte polygoners oplysninger, jf. oplysningerne på en check ud hændelse som beskrevet i afsnit 12.3. Brugeren kan vælge hvilken check ud polygon, der skal fjernes ved denne check ind.

3: Id'et på den berørte check ud polygon anvendes til at slå op, hvor mange objekter der oprindelig blev checket ud, da polygonen blev oprettet (kan slås på i papirkurvstabellerne). Efter trin 2 i import wizard'en indsættes et ekstra trin, der viser tilvækst/nedgang i antal objekter fra check ud til check ind. Oversigten skal grupperes efter kampagne og niveau, f.eks. som vist herunder.

Kontrol af check ind	1				
Herunder vises antallet af o objekter, der oprindeligt bl	objekter ev checl	i de val <u>c</u> ket ud.	gte filer i forhc	ld til det antal	
Kampagne 01-01-2008 - Niveau 1 - Anlæg - Felt - Niveau 2 - Anlæg - Felt - Fund Kampagne 01-01-2009 - Niveau 1 - Anlæg - Målepunkter	Ud 100 70 60 10 30 20 8 2 200 200 180 20	Ind 120 70 60 10 50 30 15 5 100 100 80 20	+/- +20 0 0 +20 +10 +7 +3 -100 -100 0		
< III					>
			Annuller	<< Forrige	Næste >>

Der vises kun de niveauer og lag, der er berørt af den pågældende check ud / check ind operation.

4: Når check ind operationen er gennemført, og alle objekter igen er importeret, fjernes check ud polygonen. Den "Check ud"-hændelse, der blev genereret i forbindelse med check ud, slettes ikke. De udcheckede data i papirkurven slettes heller ikke.

### 7.7.8 Digitalisering

Funktionen Digitalisering giver adgang til automatisk digitalisering af opmålinger fra GPS eller totalstation. Digitaliseringen foretages ved, at opmålingspunkterne sendes i en tekstfil til MUD-GIS, som derefter returnerer de digitaliserede objekter som en række GIS lag.

For at udføre digitalisering anvendes denne dialog:

Autodigitalisering	
Filnavn C:\GPS\Opmåling.txt	Gennemse
Projektion MUD-GIS, KP2000 Jylland	~
Filformat          • MapInfo .TAB       • ESRI .SHP	
	OK Annuller

Dialogen foreslår automatisk standardprojektionen for det museum, der er logget ind.

For nærmere beskrivelse af digitaliseringsalgoritmen, se afsnit 13.

### 7.7.9 Design af wizards

I prototypen er der lagt op til at anvende wizards til alle ETL funktioner. Det er ikke et krav, at brugerfladen implementeres med wizards, men hvis der afviges fra dette, skal tilbudet nøje beskrive, hvordan brugerfladen udformes.

Hvis der anvendes wizards, skal der overholdes en række generelle principper for wizardskærmbilledernes udformning. Disse principper er ikke illustreret i prototype skærmbillederne, men er altså et krav.

Slet data - Trin 2: Vælg metode				
1: Vælg journalnummer - TST1234/12	Indhold i wizard			
→ <u>2: Vælg metode</u>				
3: Godkend og udfør				
	< Forrige Næste >> Annuller			

Hvert skærmbillede i en wizard skal vise:

- En oversigt over hvilke trin wizarden indeholder
- Hvilke valg brugeren har gjort på de tidligere trin
- Hvilket trin, der aktuelt vises
- Standardknapperne "Forrige", "Næste" og "Annuller". "Forrige" er inaktiv på trin 1; Næste omdøbes til "Udfør" på sidste trin.

Navnet på wizarden, dvs. den aktuelle operation, vises i overskriften på skærmbilledet.

### 8 Zoomniveauer

Kortlagene skal vises på tre forskellige måder afhængigt af zoomniveau i MUD-GIS kortvisningen. De præcise grænser for, hvornår der skiftes fra et niveau til et andet fastlægges senere.

Niveau Beskrivelse Eksempel			
	Niveau	Beskrivelse	Eksempel

A	De 8 MUD-GIS lag vises. Mulighed for labels på alle lag.	
В	Viser kun feltlaget med alle polygoner fyldt ud. Journalnummer-labels på felter.	OBM8670 OBM8976 OBM8661 OBM8598 OBM8657 OBM8661 OBM8426 OBM8655 IBM8671 OBM8421 OBM84516 OBM OBM8421 OBM8425 OBM8424 OBM8420 OBM8425 OBM8424 7 OBM8415
С	Alle sager vises som et punkt på kortet. Journalnummer labels.	★TST1234 ★TST2345 ★TST6789 ★TST5678

Baggrundskort vises i alle niveauer.

# 9 WMS og WFS

Hvert museum skal have en sikret WMS og WFS adgang, der kun giver adgang til museets egne data i MUD-GIS.

WMS adgangen skal vise de samme zoomniveauer som beskrevet ovenfor, dog skal der i niveau A kun vises felter og anlæg.

Baggrundskort skal ikke vises i WMS.

WFS adgangen skal give adgang til de 8 MUD-GIS lag samt sagslaget. Der skal være en konfigurerbar begrænsning på, hvor mange objekter der kan hentes ved hver WFS forespørgsel.

# **10 Bestilling af data**

Hvert enkelt museum skal have mulighed for at bestille en eksport af alle data i MUD-GIS. Eksporten skal kunne leveres i .tab og .shp format.

Det kan accepteres, hvis download af hele datasættet implementeres som "dumps", der laves for hvert museum hver nat. En form for bestilling med levering indenfor 24 timer kan også accepteres.

Ved bestilling af "dumps" er der ingen valgmuligheder. Et dump er altid hele databasen for det pågældende museum, dvs. alle sager, lag og niveauer.

Der medtages ikke MUD data i dumpet. Lagene opdeles efter niveau men ikke efter sag/kampagne.

# **11 Konfigurationsmuligheder og administrationsmodul**

Der findes en række systemindstillinger for MUD-GIS, der løbende skal vedligeholdes. Det er op til tilbudsgiver, om tilbudet indeholder et decideret administrationsmodul, der sætter MUD-GIS superbrugere i stand til at konfigurere systemet, eller om konfigurationerne gemmes i konfigurationsfiler. Hvis der vælges en filbaseret løsning, skal tilbudet indeholde priseksempler på rekonfiguration af systemet.

Følgende parametre skal kunne konfigureres:

- Baggrundskort hentet fra tab, shp, wms eller wfs.
- Lagrækkefølge
- Labeludtryk på MUD-GIS lagene
- MUD-GIS zoomniveauer
- Maksimalt antal objekter der kan kopieres i én operation
- Ansvarsområde for de enkelte museer
- Standard projektionszone for de enkelte museer
- Bufferstørrelse på check ud polygoner
- Antal konstruerede punkter på cirkler opmålt med to punkter (Digitalisering)
- Maksimalt antal objekter, der kan returneres ved en WFS forespørgsel.

Hvis der identificeres yderligere konfigurationsparametre ved udviklingsarbejdet, skal disse også inkluderes i administrationsmodulet eller konfigurationsfiler.

# 12 Import og opret lokal kopi

Her beskrives krav til validering og konvertering i forbindelse med import og oprettelse af lokale kopier af data i MUD-GIS.

### 12.1 Projektioner ved import og kopiering

Som beskrevet i afsnit 5 Projektion skal alle MUD-GIS data lagres i en specialiseret udgave af KP2000 projektionen. Ved import og kopiering tillades en række yderligere projektioner, som automatisk konverteres til/fra KP2000.

Transformationen mellem forskellige projektioner skal foretages med KMSTrans<sup>1</sup> eller en lignende algoritme. Hvis KMSTrans ikke anvendes, skal tilbudsgiver eksplicit beskrive præcisionen i den transformationsalgoritme, der anvendes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://www.kms.dk/Referencenet/Koordinattransformation/Koordinattransformation\_forside.htm

MUD-GIS skal kunne importere og kopiere i disse projektioner:

- System34 Jylland/Fyn
- System34 Sjælland
- System45 Bornholm
- UTM Zone 32 ED50
- UTM Zone 33 ED50
- UTM Zone 32 WGS84
- UTM Zone 33 WGS84
- UTM Zone 32 Euref89
- UTM Zone 33 Euref89
- WGS84 længde/bredde

Desuden skal data kunne kopieres og importeres til/fra KP2000 uden konvertering.

### **12.2 Filformater**

Følgende filformater skal understøttes ved import / kopiering:

- MapInfo tab filer
- ESRI shp filer

Tilbudet skal indeholde specifikation af, hvordan kopiering/import håndterer blandede geometrityper på MUD-GIS lagene, når der kopieres/importeres til/fra shp filer.

### 12.3 Hændelser

MUD-GIS opretter hændelser hver gang data importeres eller slettes, herunder også check ind/ud. Det primære formål med hændelserne er at give brugeren mulighed for at fortryde både import og slet operationer.

En hændelse består af:

- ID unik identifikation af hændelsen
- Hændelsestype import eller sletning
- Brugernavn den bruger, der foretog sletningen
- Journalnummer det journalnummer, data indlæses under
- Kampagne den kampagne, data indlæses under
- Niveau det niveau, data indlæses under
- Antal objekter antal kortobjekter, der er importeret eller slettet ved denne hændelse.
- Tidsstempel dato og tid for hændelsen
- Beskrivelse beskrivelse af hændelsen, indtastet af brugeren

Hvis data importeres til flere kampagner og/eller flere niveauer i én operation (ved import af tabeller med eksisterende nøgler) opdeler MUD-GIS automatisk importen i flere unikke hændelser, så der oprettes en hændelse pr. kampagne og niveau. Hvis data f.eks. importeres til de to kampagner TST0001/01-01-2000 og TST0001/01-02-2000 på både niveau 1 og 2 oprettes fire hændelser for denne import.

Hvis data slettes fra flere kampagner og/eller niveauer i én operation opdeler MUD-GIS automatisk slet operationen i flere unikke hændelser.

Det skal være muligt at søge i listen over hændelser.

## **12.4 Datavalidering ved import**

Når data importeres til MUD-GIS gennemføres validering af både de geografiske objekter og de bagvedliggende attributdata. Dette afsnit beskriver alle valideringsregler, som skal overholdes, inden data kan importers.

Alle filer, der importeres, skal indeholde mindst én post; import af tomme filer er ikke tilladt.

For alle lag findes en eller flere obligatoriske kolonner, som skal findes i de filer, der importeres. De obligatoriske kolonner og kravene til data i disse kolonner beskrives i afsnittene herunder. Fælles for alle lag gælder det, at der gerne må findes yderligere kolonner i filerne. Data fra andre kolonner importeres dog ikke til MUD-GIS.

### 12.4.1 Geografiske objekter

Alle MUD-GIS lag kan indeholde disse objekttyper:

- Point / MultiPoint
- Curve / MultiCurve
- Polygon / MultiPolygon
- Rectangle
- Text
- Geometry Collection

Betegnelserne refererer til MapInfo objekttyper. Hvis den tilbudte løsning er baseret på et andet GIS system, skal det beskrives, hvordan tilsvarende objekttyper håndteres.

#### 12.4.2 Ansvarsområde

MUD-GIS skal indeholde en intern geografisk tabel med alle museers ansvarsområder.

Hvis der ved import er valgt data, der falder helt eller delvist udenfor det pågældende museums ansvarsområde, skal der vises en advarsel. Brugeren kan vælge at fortsætte.

### 12.4.3 Referentiel integritet i forhold til MUD databasen

Følgende kontrol skal udføres for at sikre referentiel integritet og overensstemmelse med data i MUD databasen.

MUD-GIS bruger kombinationen af Journalnummer, Kampagne og Angivelse til at opretholde referentiel integritet til MUD.

Kontrol	Beskrivelse	Konsekvens af fejl
Journalnummer og kampagne skal	Værdierne i journalnummer og kampagne skal findes i MUD. Dette gælder både, hvis journalnummer og	Importen kan ikke gennemføres.
findes i MUD	kampagne indtastes direkte i MUD-GIS og hvis journalnummer og kampagne indlæses direkte fra kalennerne i de tabeller, der skal importeres	
Kun import til ogot	Det journalnummer, der indtastes, skal tilbøre det	Importon kan ikko
museum	museum, den aktuelle bruger er logget ind under.	gennemføres.
Afstand fra importerede objekter til MUD UTM koordinat	Beregner centerkoordinaten for alle objekter der importeres under det samme journalnummer. Hvis afstanden fra denne koordinat til den UTM koordinat, der er indtastet i MUD, overstiger 1 km, fejler denne kontrol. Hvis et importeret lag indeholder data fra flere	Hvis afstanden fra center til MUD UTM koordinat overstiger 1 km vises en advarsel. Brugeren kan vælge at fortsætte.
	sager, udføres denne kontrol for hvert journalnummer	

i importlaget.	

### 12.4.4 Kontrol af kortlagenes udstrækning

Da dataimport altid vedrører én sag, vil den samlede udstrækning af de data der indlæses kun være udstrækningen af en enkelt udgravning.

Kontrol	Beskrivelse	Konsekvens af fejl
Kortlagenes udstrækning	Beregner afgrænsning (MBR) for alle kortobjekter der skal importeres. Hvis udstrækningen af MBR overstiger 2 kilometer i x eller y, fejler denne kontrol	Hvis MBR overstiger 2 km i x eller y vises en advarsel. Brugeren kan vælge at fortsætte.
Afstand fra eksisterende MUD- GIS objekter	Hvis der allerede findes objekter med det valgte journalnummer i MUD-GIS, beregnes den maksimale afstand fra de eksisterende objekter til dem der importeres. Hvis afstanden er over 2 km fejler denne kontrol.	Hvis afstanden overstiger 2 km vises en advarsel. Brugeren kan vælge at fortsætte.

### 12.4.5 Kontrol af dobbeltindlæsninger

Følgende validering skal minimere risikoen for, at samme datasæt indlæses flere gange i MUD-GIS.

Kontrol	Beskrivelse	Konsekvens af fejl
Findes lignende data	Hvis over 20% af de nøgler (Journalnummer +	Der vises en advarsel og
allerede	Angivelse), der importeres fra hver fil, allerede findes i	brugeren kan vælge at
	MUD-GIS, fejler denne kontrol.	fortsætte.
Kontrol af	Angivelse på lagene Anlæg, Felter, Lag, Målepunkter,	Der vises en advarsel og
dobbeltnumre	Prøver og Fund kontrolleres for dobbeltnumre.	brugeren kan vælge at
	Dobbeltnumre der forekommer indenfor samme sag	fortsætte.
	og samme niveau fører til en advarsel.	
		Advarslen skal vise en
	Ved søgning efter dobbeltnumre betragtes både alle	liste over hvilke
	data der indlæses og data der allerede er indlæst	angivelser der findes
	under samme sag i MUD-GIS.	mere end én gang.
	MUD-GIS skal indeholde en liste over angivelser, der	
	ikke fører til fejl, f.eks. STEN i anlægsangivelsen.	

### 12.4.6 Anlæg

Følgende kolonne skal findes i tabeller, der importeres til anlægslaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Anlægsangivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og null værdier er ikke tilladt.
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonne ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen Anlægsangivelse, afbrydes importen.

### 12.4.7 Felter

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til feltlaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Feltangivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og

			null værdier er ikke tilladt.
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonne ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen Feltangivelse, afbrydes importen.

#### 12.4.8 Fund

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til fundlaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Fundangivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og null værdier er ikke tilladt.
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonne ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen Fundangivelse, afbrydes importen.

Alle punktobjekter der importeres til fundlaget rettes, så de vises med standardiseret stilart.

Font	Størrelse	Tegnkode	Farve	Eksempel
Symbol	14	42	Sort	ж

Andre objekttyper importeres med uændret stilart.

#### 12.4.9 Lag

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til lag-laget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Lagangivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og null værdier er ikke tilladt.
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonne ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen lagangivelse, afbrydes importen.

#### 12.4.10 Prøver

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til prøvelaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering	
Angivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og	
			null værdier er ikke	
			tilladt.	
Beskrivelse	String/varchar	100 tegn	Ingen	
Note	String	50 tegn	Ingen	

Hvis ovenstående kolonner ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen Angivelse, afbrydes importen.

Alle punktobjekter der importeres til prøvelaget rettes, så de vises med standardiseret stilart.

Font	Størrelse	Tegnkode	Farve	Eksempel
Symbol	12	196	Blå	$\otimes$

Andre objekttyper importeres med uændret stilart.

### 12.4.11 Målepunkter

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til laget Målepunkter:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Angivelse	String/varchar	15 tegn	Tomme strenge og null værdier er ikke tilladt.
Beskrivelse	String/varchar	100 tegn	Ingen
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonner ikke findes, eller hvis der findes tomme værdier i kolonnen Angivelse, afbrydes importen.

Alle punktobjekter der importeres til målepunktslaget rettes, så de vises med standardiseret stilart.

Font	Størrelse	Tegnkode	Farve	Eksempel
Symbol	12	197	Grøn	⊕

Andre objekttyper importeres med uændret stilart.

#### 12.4.12 Snit

Følgende kolonne skal findes i tabeller, der importeres til snitlaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonner ikke findes afbrydes importen.

#### 12.4.13 Koter

Følgende kolonner skal findes i tabeller, der importeres til kotelaget:

Navn	Datatype	Maks. længde	Validering
Topkote	Double	-	-
Bundkote	Double	-	-
Note	String	50 tegn	Ingen

Hvis ovenstående kolonner ikke findes, afbrydes importen.

Hvis der findes poster, hvor både top- og bund-kote er 0.00/null, afbrydes importen.

Hvis der findes koter under -10,00 eller over 150,00 vises en advarsel.

Hvis over 50% af de koter der importeres ikke har decimaler vises en advarsel.

Andre talformater (Integer, Float, Decimal) konverteres automatisk til Double ved import.

Alle punktobjekter der importeres til kotelaget rettes, så de vises med standardiseret stilart.

Font	Størrelse	Tegnkode	Farve	Eksempel
Symbol	12	68	Mørkebrun	Δ

Andre objekttyper importeres med uændret stilart.

### 12.4.14 Import af data med eksisterende nøgler

Som beskrevet i afsnit 4 Datastruktur i MUD-GIS indsætter MUD-GIS data i disse kolonner ved import:

- Journalnummer
- Kampagne
- Stedfæstelse
- Planpræcision
- Niveau

Samt i

- Kotesystem
- Kotetype

for kotelag.

I afsnit 12.4.3 Referentiel integritet i forhold til MUD databasen beskrives valideringsregler for journalnummer og kampagne. Gyldige værdier for de øvrige kolonner findes i afsnit 4.

Hvis disse kolonner findes i de filer, der importeres, skal brugeren have mulighed for at bibeholde værdierne fra kildetabellerne ved import. MUD-GIS skal validere alle kolonner efter alle gældende regler og kun gennemføre importen, hvis alt er ok.

Notekolonnen fra kildetabellerne skal altid bibeholdes hvis den findes.

Bemærk, selvom kolonnen EventID findes i kildetabellerne, skal MUD-GIS ikke bibeholde denne værdi. Der oprettes altid nye hændelser ved import. Hvis kildetabellerne indeholder data fra flere niveauer og/eller kampagner, skal der oprettes flere hændelser jf. afsnit 12.3 Hændelser.

### 12.5 Opret lokal kopi

Ved "Opret lokal kopi" af data fra MUD-GIS er der ikke blot tale om direkte kopiering af MUD-GIS lagene til filer. Der skal være mulighed for diverse transformationer i kopieringsprocessen, så sagslaget kan oprettes på baggrund af data fra MUD, øvrige attributdata fra MUD kan inkluderes, der kan oprettes konstruktionslag, og udgravningsniveauer kan kopieres efter flere forskellige metoder.

Tabeller der oprettes med "Opret lokal kopi" funktionen har tabelstruktur som beskrevet i afsnit 4. Alle kolonner fra MUD-GIS tabellerne medtages altid; hvis brugeren vælger det, kan kopien yderlige suppleres med attributdata fra MUD databasen, jf. afsnit 12.5.5.

### 12.5.1 Udvælgelse af data til kopiering

Brugeren kan vælge data til kopiering baseret på attributdata eller geografi.

Ved søgning på attributdata kan brugeren vælge et eller flere journalnumre til kopiering. Hvis der kun vælges et enkelt journalnummer, kan brugeren endvidere vælge en eller flere kampagner under dette journalnummer.

Brugeren kan vælge at anvende hændelser, i stedet for journalnummer/kampagne, til at specificere data til kopiering.

Der kan ikke laves AND/OR udvælgelser ved at anvende både journalnummer/kampagne og hændelser.

Brugeren kan markere et område i kortet ved at anvende rektangel udvælgelse, radius udvælgelse eller polygon udvælgelse, jf. beskrivelse af kortværktøjer i prototype afsnittet. Alle data indenfor et markeret område kan kopieres.

Der kan ikke laves AND/OR udvælgelser ved at kombinere geografisk søgning med attributsøgninger.

Brugeren kan desuden vælge et eller flere niveauer, der skal kopieres.

### 12.5.2 Udvælgelse af lag til kopiering

Brugeren kan vælge hvilke lag, der skal kopieres. Der kan vælges mellem de 8 basislag i MUD-GIS samt de to dynamisk oprettede lag Sager og Konstruktioner.

#### 12.5.3 Sager

Alle sager har en koordinat i MUD. Hvis en bruger vælger at kopiere sagslaget, skal et punktlag oprettes på baggrund af koordinaterne fra MUD.

Det søgekriterium, der definerer data til kopiering, geografisk eller attributsøgning, anvendes også til at udvælge hvilke punkter der skal med på sagslaget.

#### 12.5.4 Konstruktionslag

I MUD databasen kan anlæg bestå af andre anlæg, hvilket registreres via en indre relation på anlægstabellen. Anlæg, der er sammensat af andre anlæg, kaldes ofte konstruktioner eller strukturer. Ved kopiering af data fra MUD-GIS skal der kunne oprettes et specielt lag, hvor konstruktioner og strukturer er indtegnet.

Eksempel på gård -> hus -> anlæg struktur:

G1 Gård → H1 Hus → A Stolpehul → B Stolpehul → C Grube → H2 Hus → AA Stolpehul → AB Grube → AC Stolpehul → H3 Hegn → EA Stolpehul → EB Stolpehul → EC Stolpehul

I dette eksempel findes en struktur, gården, der består af tre konstruktioner, 2 huse og et hegn, og hver konstruktion består af anlæg i form af stolpehuller og gruber.

På MUD-GIS laget findes kun anlæggene, dvs. stolpehuller og gruber i ovenstående eksempel. Ved kopiering skal MUD-GIS gennemsøge hele anlægslisten i MUD og finde alle anlæg på de sager, der skal kopieres. Alle anlæg, der består af andre anlæg, skal oprettes på konstruktionslaget.

I ovenstående eksempel skal G1, H1, H2 og H3 oprettes på konstruktionslaget. Det geografiske objekt til G1 oprettes ved at søge efter G1,H1,A,B,C,H2,AA,AB,AC,H3,EA,EB,EC i anlægsangivelse på anlægslaget. Alle geografiske objekter der returneres fra denne søgning kombineres til ét objekt (GeomertyCollection) og indsættes på Konstruktionslaget med angivelsen G1.

På samme vis oprettes H1 ved at søge efter H1,A,B,C.

Konstruktionslaget har samme tabelstruktur som anlægslaget efter tilknytning af data fra MUD, se 12.5.5.

I ovenstående eksempel er der tre niveauer – struktur, konstruktion og anlæg. MUD databasen tillader et vilkårligt antal niveauer, så den algoritme, der opretter konstruktionslaget i MUD-GIS, skal ligeledes kunne håndtere et vilkårligt antal niveauer.

MUD databasen blokerer ikke for cykliske referencer, f.eks. A indgår i B og B indgår i A, så algoritmen skal være stabil, selv hvis der optræder cykliske referencer, f.eks. ved anvendelse af Breadth-First Search.

### 12.5.5 Tilknyt data fra MUD

Ved kopiering af data fra MUD-GIS skal brugeren kunne vælge også at tilknytte data fra MUD. Ved kopiering af MUD data tilføjer MUD-GIS en række ekstra kolonner til de tab/shp filer der oprettes, hvori attributdata fra MUD indsættes.

Tabellen herunder viser, hvilke n	gler der bruges til at hente	e data fra MUD, samt hvil	ke værdier der
skal medtages i MUD-GIS kopi.			

Lag	Nøgler	Data til eksport
Sager	Journalnummer Kampagne	Alle felter fra sagslisten.
Konstruktioner	Journalnummer Kampagne Anlægsangivelse	Alle felter fra anlægslisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra anlægsbeskrivelsen.
Anlæg	Journalnummer Kampagne Anlægsangivelse	Alle felter fra anlægslisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra anlægsbeskrivelsen.
Felter	Journalnummer Kampagne Feltangivelse	Alle felter fra anlægslisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra anlægsbeskrivelsen.
Lag	Journalnummer Kampagne Lagangivelse	Alle felter fra laglisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra lagbeskrivelsen.
Fund	Journalnummer Kampagne Fundangivelse	Alle felter fra fundlisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra fundbeskrivelsen.
Prøver	Journalnummer Kampagne Angivelse	Alle felter fra anlægslisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra anlægsbeskrivelsen.
Målepunkter	Journalnummer Kampagne Angivelse	Alle felter fra anlægslisten. Desuden medtages de første 254 tegn fra anlægsbeskrivelsen.
Snit	Ingen	Snitlaget har ingen reference til MUD, så der indsættes ikke ekstra felter på snitlaget.
Koter	Ingen	Kotelaget har ingen reference til MUD, så der indsættes ikke ekstra felter på kotelaget.

Data fra MUD skal indsættes på samme måde som listerne vises i MUD klienten. F.eks. skal datering vises som en tekst og ikke som en intern nøgle med reference til en dateringstabel.

### 12.5.6 Opdel efter kampagne

Hvis mere end én kampagne kopieres, kan brugeren vælge, om alle kampagner skal kopieres til én samlet fil (pr. lag) eller om der skal opdeles efter kampagne.

Hvis der opdeles efter kampagne, oprettes én fil pr. kampagne, dvs. en sag med to kampagner vil få kopieret to anlægslag osv.

### 12.5.7 Opdel efter niveauer

Niveauer kan kopieres efter to forskellige metoder - samlet i én fil eller opdelt på flere filer.

Hvis niveauer kopieres til én samlet fil gemmes alle niveauer i den samme fil, dvs. et anlægslag i tre niveauer stadig kun giver én fil ved kopiering. Kolonnen Niveau i tabellen kan bruges til at adskille de tre niveauer.

Hvis brugeren vælger at opdele niveauer i flere filer, oprettes én fil pr. lag pr. niveau. Dvs. et anlægslag i tre niveauer gemmes som tre filer. Kolonnen Niveau medtages stadig i eksporten.

#### 12.5.8 Opdel efter både kampagne og niveau

Hvis der opdeles efter både kampagne og niveau ved kopiering, opdeles først efter kampagne og sekundært efter niveau. Dvs. en sag med to kampagner og to niveauer i hver kampagne kopieres til en struktur som:

```
Kampagne 1
Niveau 1
Filer
Niveau 2
Filer
Kampagne 2
Niveau 1
Filer
Niveau 2
Filer
```

### 12.5.9 Størrelsesbegrænsning ved kopiering

Når data udvælges til kopiering, kan der kun kopieres en vis mængde data, af hensyn til kapacitetsbegrænsninger i systemet.

Der skal kunne konfigureres et maksimalt antal objekter til kopiering. Hvis der udvælges flere objekter, blokerer systemet for at gennemføre operationen.

### 12.6 Slet

Ved "Slet" operationer kan data til sletning kun udvælges via Journalnummer/kampagne eller hændelse. Endvidere kan der kun vælges ét journalnummer; der kan vælges en eller flere kampagner under det valgte journalnummer.

Data til sletning kan ikke vælges geografisk.

Før objekterne slettes fra MUD-GIS lagene, kopieres de til en skraldespand, hvorfra de kan genskabes. Se afsnit 12.8 Fortryd sletning.

Ved Slet kan der ikke vælges lag, data slettes altid fra alle lag. Der kan dog vælges niveau, så et eller flere niveauer kan slettes fra en sag.

### **12.7 Fortryd import**

Ved hver importoperation oprettes en ny unik hændelse. En import kan altid fortrydes ved at slette den pågældende hændelse.

### **12.8 Fortryd sletning**

Ved "Slet" kopieres slettede objekter til en skraldespand, inden de slettes fra MUD-GIS. Hver "Slet" operation oprettes som en ny hændelse, der kan fortrydes via funktionen "Gendan slettede data".

Ved gendannelse af en slettet hændelse vises en advarsel, hvis over 20% af de objekter der gendannes, allerede findes i MUD-GIS lagene.

# **13** Autodigitalisering

Applikationen skal indeholde funktionalitet til automatisk at digitalisere udgravningsplaner på baggrund af opmålingsfiler fra GPS eller totalstation systemer.

## 13.1 Interaktion

Ved automatisk digitalisering af opmålinger indlæses data ikke direkte i MUD-GIS. Opmålingsplanen sendes som en tekstfil til MUD-GIS, der returnerer et antal GIS lag i det ønskede format, tab eller shp. Brugeren skal herefter gennemse, rette og godkende resultatet vha. en gis klient, inden filerne importeres til MUD-GIS. De lag, der genereres ved autodigitalisering, skal have en struktur, der gør det muligt direkte at importere dem til MUD-GIS.



# **13.2 Filformat**

Input til autodigitaliseringen er en tekstfil, hvor hver linie repræsenterer ét opmålingspunkt. Til hvert opmålingspunkt er knyttet disse informationer:

Navn	Data	Obligatorisk	Beskrivelse
X koordinat	Decimaltal med punktum	Ja	Punktets x-koordinat.
	som decimalseparator		
Y koordinat	Decimaltal med punktum	Ja	Punktets y-koordinat.
	som decimalseparator		
Z koordinat (kote)	Decimaltal med punktum	Ja	Punktets z-koordinat.
	som decimalseparator		
Punktnummer	Heltal	Ja	Punktnummer angiver opmålingsrækkefølgen.
			Alle linier i input filen sorteres efter
			punktnummer inden digitalisering.
Digitaliseringskode	Tekst, se afsnit 13.5	Nej	Koder der angiver, hvordan punktet skal
			digitaliseres.
Angivelse	Tekst, jf. regler for	Nej	Angivelsen udgør referencen til MUD
-	angivelser i MUD.		databasen.
Note	Tekst, op til 50 tegn.	Nej	Note om objektet, oftest af opmålingsteknisk
			karakter.

De første felter på hver linie er adskilt af komma, mens de sidste valgfrie felter er adskilt af mellemrum. Hver linie har følgende format:

Xkoordinat, Ykoordinat, Zkoordinat, Punktnummer, [Digitaliseringskode] [Angivelse] [Note]

Herunder ses et eksempel på gyldige inputdata:

-249337.990,117325.413,15.482,77,-FELT1 A Note til felt A -249336.338,117326.108,15.423,78,-FELT1 A

## 13.3 Digitaliseringsmetode

Når MUD-GIS digitaliserer opmålingsfiler, anvendes kombinationen af digitaliseringskode og angivelse til at afgøre, hvordan et punkt skal tegnes. I nogle tilfælde kan kode eller angivelse udelades, men hvis begge værdier mangler, kan punktet ikke digitaliseres, og der skal vises en fejl.

Output fra digitaliseringen består af GIS lag, der indeholder punkter, polylinier og polygoner.

Det er digitaliseringskoden der afgør, om et punkt skal tegnes direkte eller indgå i en polylinie eller polygon.

Når punkter skal indgå i polylinier og polygoner, forbindes alle punkter med samme kode og samme angivelse i opmålingsrækkefølge. F.eks. bliver

```
1,1,0,1,-ANLÆG A
1,2,0,2,-ANLÆG A
2,1,0,3,-ANLÆG A
3,3,0,4,-ANLÆG B
3,4,0,5,-ANLÆG B
4,3,0,6,-ANLÆG B
```

til



Bemærk at linierne i opmålingsfilen sorteres efter punktnummer inden digitaliseringen foretages.

### 13.3.1 First pass / second pass

Alle opmålingskoder klassificeres i to grupper; firstpass og secondpass. Disse to grupper refererer til, hvorledes digitaliseringen identificerer, hvornår et objekt slutter og et nyt begynder.

For firstpass-objekter udgør alle objektets opmålingspunkter i hele opmålingsfilen ét samlet objekt, også selvom der er målt punkter til andre objekter ind imellem. Som eksempel på et firstpass-objekt betragtes -FELT1 A i nedenstående opmålingsfil. Selvom de punkter, der udgør -FELT1 A, ikke er opmålt i rækkefølge, hentes alle punkter til objektet ud, og feltet optegnes som ét sammenhængende objekt.

For secondpass-objekter er det derimod kun de punkter, der ligger i ubrudt rækkefølge i opmålingsfilen, der forbindes til et objekt - objektet "lukkes" altså, når systemet møder en ny opmålingskode. Som eksempel på et secondpass-objekt ses -SNIT i nedenstående opmålingsfil. Da sekvensen af punkter til -SNIT er brudt af punkter i -FELT1 A, optegnes -SNIT som to separate objekter, som hver består af to punkter.

-249349.186,117352.521,15.740,68,-FELT1 A -249350.925,117351.668,15.665,69,-FELT1 A -249342.788,117339.363,15.560,70,-FELT1 A -249337.990,117325.413,15.482,77,-FELT1 A -249336.338,117326.108,15.423,78,-FELT1 A	
-249336.338,117326.108,15.423,78,-FELTLA -249344.243,117337.691,15.623,79,-SNIT -249344.323,117338.844,15.530,87,-SNIT -249344.452,117338.874,15.503,88,-FELT A -249338.136,117329.516,15.474,90,-FELT A -249329.623,117307.420,15.471,126,-SNIT -249329.622,117307.495,15.489,127,-SNIT -249329.622,117307.225,15.544,135,-FELTLA -249328.826,117305.391,15.530,136,-FELTLA	

#### 13.3.2 Rækkefølge af punkter

Digitaliseringen skal understøtte to forskellige metoder til at oprette polygoner og polylinier ud fra en serie punkter.

I de fleste tilfælde oprettes objekterne ved at forbinde opmålingspunkterne i opmålingsrækkefølge, dvs. sorteret efter punktnummer. I dette tilfælde kan en grøft opmåles ved at indmåle punkterne i den rækkefølge, som vises her:



Ved meget lange objekter viser det sig, at det er mere praktisk i opmålingssituationen at opmåle punkterne som parvis modstående punkter. På figuren herunder ses, hvorledes opmålingsrækkefølgen skal være for at indmåle samme grøft som ovenfor efter denne metode:



Alle objekter, der indmåles efter denne metode, skal bestå at et lige antal punkter.

Det er digitaliseringskoden der afgør, om metode 1 eller 2 skal anvendes til at forbinde punkterne.

### 13.3.3 Diffuse afgrænsninger

Nogle objekter er diffust afgrænset i en større eller mindre del af deres omkreds. I opmålingsfilen markeres dette ved at sætte en stjerne (\*) efter digitaliseringskoden. Alle liniestykker, der forbinder to diffuse punkter, tegnes stiplet.

Eksempel.

1,1,0,1,-ANLÆG\* A 1,2,0,2,-ANLÆG\* A 2,2,0,3,-ANLÆG\* A 2,1,0,3,-ANLÆG A

Tegnes som



Da .tab og .shp filer ikke understøtter polygoner med blandede stilarter, skal diffuse afgrænsninger registreres ved at tegne hele polygonen stiplet og derefter indsætte en polylinie, der markerer den ikke diffuse del af polygonen.



Det er kun anlæg og lag, der kan indtegnes med diffuse afgrænsninger.

### 13.4 Objekttyper

Afhængigt af, hvilke digitaliseringskode der anvende, skal de indmålte objekter digitaliseres som punkter, polylinier eller polygoner. Herunder beskrives algoritmerne til optegning af de tre objekttyper.

### 13.4.1 Punkter

Hvert punkt indtegnes som et selvstændigt symbol på laget.

### 13.4.2 Polylinier

De indmålte punkter forbindes til en polylinie. Hvis et polylinieobjekt kun består af ét punkt, indsættes punktet på fejllaget.

### 13.4.3 Polygoner

Hvis et polygon objekt kun består af ét punkt, indsættes punktet på fejllaget.

Hvis et polygon objekt består af to punkter, tegnes polygonen som den omskrevne cirkel af de to punkter.

Hvis et polygonobjekt består af tre eller flere punkter, tegnes polygonen ved at forbinde punkterne med rette linier.

### 13.5 Digitaliseringskoder

Digitaliseringskoden anvendes til at afgøre, hvordan et punkt skal tegnes. Digitaliseringskoden afgør:

- Hvordan punktet evt. skal forbindes til andre punkter
- Hvilket lag, punktet skal tegnes på
- Hvilken stilart, punktet skal tegnes med
- Hvad der skal indsættes i attribut filerne i GIS laget

I princippet er koden obligatorisk for alle opmålingspunkter, for at digitaliseringen kan afgøre, hvordan punktet skal behandles. Dog findes der to undtagelser, hvor digitaliseringsalgoritmen selv antager en speciel kode:

- Hvis koden mangler og angivelsen består udelukkende af bogstaver, antages punktet at tilhøre et anlæg med den pågældende angivelse. Dvs. AAA er ækvivalent med –ANLG AAA.
- Hvis koden mangler og angivelsen er et A-nummer, antages punktet at tilhøre et anlæg med den pågældende angivelse. Dvs. A123 er ækvivalent med –ANLG A123.

• Hvis koden mangler og angivelsen er et X-nummer, antages punktet at være et fund med det pågældende X-nummer. Dvs. X100 er ækvivalent med –FUND X100.

Alle digitaliseringskoder starter med – (bindestreg), så algoritmen kan afgøre, hvornår koden er udeladt.

Tabellen herunder beskriver alle de koder, digitaliseringsalgoritmen skal understøtte.

Kode (syntax)	Lag	Firstpass/ secondpass	Objekttype	Stilart	Forbind punkter
-ANLG[*] Ang [Note]	Anlæg	Second	Polygon	Blå, fuldt optrukket linie uden fyld. Stiplet ved diffus afgrænsning. Linietykkelse 1. Eksempel:	Opmålings- rækkefølge
-ZZANLG Ang [Note]	Anlæg	Second	Polygon	Se –ANLG	Parvis modstående punkter
-ZZANLAEG Ang [Note]	Anlæg	Second	Polygon	Se –ANLG	Parvis modstående punkter
-PROFIL Ang [Note]	Anlæg	Second	Polylinie	Blå polylinie, fuldt optrukket, linietykkelse 2. Eksempel:	Opmålings- rækkefølge
-PRFIL Ang [Note]	Anlæg	Second	Polylinie	Se – PROFIL	Opmålings- rækkefølge
-STEN [Note]	Anlæg	Second	Polygon	Sort omkreds med gråt fyld. Eksempel:	Opmålings- rækkefølge
-VAND [Note]	Anlæg	Second	Polygon	Lyseblå med skraveret fyld. Eksempel:	Opmålings- rækkefølge
-FELT1 Ang [Note]	Felt	First	Polygon	Rød uden fyld. Liniestil: Linietykkelse: 1 Eksempel:	Parvis modstående punkter

	1	1	1	1	1
				1	
-FELT2 Ang [Note]	Felt	First	Polygon	Se -FELT1	Opmålings- rækkefølge
-FELTUD	Anlæg/ Lag/ Felt	Second	Polygon, se nedenstående	n/a	Opmålings- rækkefølge
-NIVEAU [Note]	Felt	Second	Polylinie	Gul, tykkelse 1. Liniestil:	Opmålings- rækkefølge
				Eksempel:	
-NIVSK [Note]	Felt	Second	Polylinie	Se –NIVSK	Opmålings- rækkefølge
-SNIT [Note]	Snit	Second	Polylinie	Grøn, fuldt optrukket.	Opmålings- rækkefølge
				Eksempel:	
-MAALEPKT Ang [Note]	Målepunkter	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-MPKT Ang [Note]	Målepunkter	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-PROEVE Ang [Note]	Prøver	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-PROVE Ang [Note]	Prøver	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-FUND And [Note]	Fund	Second	Punkt hvis ét punkt. Polygon hvis to eller flere punkter.	Se afsnit 12.4	Opmålings- rækkefølge
-KOTE [Note]	Koter	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-BUNDKOTE [Note]	Koter	n/a	Punkt	Se afsnit 12.4	n/a
-LAG[*] Ang [Note]	Lag	Second	Polygon	Lyseblå, fuldt optrukket linie uden fyld. Stiplet ved diffus afgrænsning. Linietykkelse 1.	Opmålings- rækkefølge
				Eksempel:	
-MANUELT [Note]	Fejl	n/a	Punkt	Rødt symbol.	n/a
				Eksempel:	
-MANU [Note]	Fejl	n/a	Punkt	Se –MANUELT.	n/a
-MULD [Note]	Kote	Second	Punkt	Samme som -KOTE	n/a

### 13.5.1 Syntax

Ved alle koder, hvor Ang er anført, skal koden altid efterfølges af en angivelse. Hvis dette ikke er tilfældet, indsættes punktet på fejllaget. Angivelsen indsættes i angivelseskolonnen i output tabellen.

Alle koder kan efterfølges af en note, der indsættes i Note kolonnen i outputtet fra digitaliseringen. Hvis et objekt består af flere punkter, der samles til én polygon eller polylinie, kan der kun indsættes én note. Algoritmen skal vælge den første note, der findes, når punkterne i polygonen gennemløbes i opmålingsrækkefølge.

### 13.5.2 Koter

Alle opmålngspunkter indsættes som kotepunkter på kotelaget. Z-koordinaten indsættes i topkotefeltet. Dvs. alle opmålingspunkter, med undtagelse af bundkoter, automatisk behandles som –KOTE punkter.

-KOTE og -BUNDKOTE er beregnet til punkter, der udelukkende er opmålt pga. koten.

De punkter, der konstrueres, når der tegnes cirkler ud fra to målepunkter, indsættes ikke på kotelaget; dog indsættes de to oprindelige målepunkter.

### 13.5.3 FELTUD

Punkter på FELTUD tegnes som polygoner. Punkterne indtegnes ikke på nogle lag, men fratrækkes overlappende polygoner på felt, anlæg og lag-laget.

Hvis en feltud-polygon ikke overlapper andre polygoner på de tre lag, indtegnes polygonen på fejllaget.

#### 13.5.4 Muldtykkelse

Muldtykkelse opmåles som et punkt oppe på muldfladen med koden: -MULD. Ved digitalisering finder MUD-GIS det nærmeste punkt indmålt med -FELT1/-FELT2, og muldtykkelsen beregnes som differencen mellem muld punktets kote og feltets kote.

Hvis der ikke findes et –FELT1/-FELT2 punkt indenfor 5 meter fra –MULD punktet, indsættes punktet på fejllaget.

Det skal være muligt for opmåler at vælge, hvilket felt-punkt der skal anvendes til beregning af muldtykkelse. Dette gøres ved at indsætte teksten "muld" i noten for det pågældende felt-punkt. Hvis der findes et eller flere felt-punkter med teksten "muld" i notekolonnen, prioriteres disse punkter over de øvrige felt-punkter. Afstandsbegrænsningen på maksimalt 5 meter er gældende i alle tilfælde.

Oplysningerne om muldtykkelse indsættes i kote tabellen. Hvert –MULD punkt indsættes som et kotepunkt, hvor topniveau svarer til koten på det indmålte punkt, bundniveau kolonnen er tom og note kolonnen indeholder en søgbar tekststreng plus udregning af muldtykkelse.:

Muldtykkelse = 50 cm

#### 13.5.5 Kombiner anlæg og felter

Efter digitaliseringen er gennemført, skal algoritmen finde alle poster på anlægslaget med samme angivelse. Disse anlæg præsenteres grafisk for brugeren, som kan vælge, om anlæggene skal kombineres til én multi-polygon eller ej.

Hvis ikke anlæggene kombineres, kopieres de enkelte polygoner til fejllaget, og teksten "Dobbeltnummer" indsættes i noten for objekterne på anlægslaget. Hvis anlæggene kombineres, indsættes multipolygonen direkte på anlægslaget.

Den samme proces gennemføres på feltlaget.

### **13.6 Fejl og advarsler**

Der er en række situationer, hvor digitaliseringsalgoritmens støder på fejl og advarsler ved processering af en opmålingsfil. I disse tilfælde skal punkter eller objekter, der vedrører fejlen, kopieres til et specielt fejllag, som brugeren efterfølgende kan bruge til at rette fejlene manuelt.

Objekterne i fejltabellen skal alle have to attributter:

- Fejlbesked der beskriver, hvorfor det pågældende objekt er placeret på fejllaget.
- Note, der medtages fra opmålingsfilen.

Følgende fejl skal opfanges og placeres på fejllaget:

- Ukendte digitaliseringskoder.
- Ugyldig syntax.
- Polygoner, der består af ét punkt.
- Polygoner, der skærer sig selv.
- Polylinier, der består af ét punkt.
- Polylinier, der skærer sig selv.
- Polygoner, der skal tegnes efter parvis modstående punkter metoden, som består af et ulige antal punkter.
- Felter, der skærer andre felter.
- Anlæg, der skærer andre anlæg.
- Anlæg med samme angivelse, der ikke er blevet kombineret.
- Felter med samme angivelse, der ikke er blevet kombineret.
- -FELTUD objekter, der ikke skærer felter, anlæg eller lag.
- Muldtykkelsespunkter, hvor der ikke findes FELT1/FELT2 punkter indenfor 5 meter.

## **14 Sikkerhed**

Der logges ind i MUD-GIS ved at angive:

- Brugernavn
- Password
- Museum

Login valideres op mod den centrale brugerdatabase i MUD systemet. Passwords skal krypteres inden de sendes over nettet.

Alle brugere kan se og kopiere data fra det museum, man er logget ind under. Data fra andre museer er ikke tilgængelige og vises ikke i kortvinduet i MUD-GIS.

#### Der findes to brugerniveauer i MUD-GIS

Brugertype	Rettigheder
GIS Superbruger	Adgang til alle funktioner i MUD-GIS. Bemærk at rollen GIS Superbruger ikke er
	sammenfaldende med rollen Superbruger i MUD databasen. De to typer superbrugere skal implementeres som to uafhængige roller.
Bruger	Adgang til alle funktioner med undtagelse af "Importer" og "Slet", "Gendan slettet data" og "Check ud".

# 15 Teknologi

Der er ingen specifikke krav til, hvilken platform systemet skal implementeres på. Dog skal der i tilbudet argumenteres for, at den valgte platform er velegnet og gennemprøvet til implementering af distribuerede systemer med høje krav til sikkerhed, oppetid og performance.

Systemet skal integreres med den eksisterende MUD database. Denne database er implementeret på Microsoft Sql Server med en række XML WebServices som integrationssnitflade. I tilbudet skal det beskrives, hvordan den valgte platform egner sig til integration via WebServices eller direkte kald til Microsoft Sql Server.

Løsningen skal være let at udrulle og opdatere fra centrale servere. Den nuværende MUD klient er implementeret som en SmartClient (Microsoft .NET ClickOnce applikation) med web service kommunikation. MUD forventer, at MUD-GIS klienten implementeres som SmartClient, browser baseret RIA applikation eller lignende. Kommunikation med databasen skal foregå via åbne standarder over Internettets standardprotokoller, så der ikke kræves specielle forbindelser eller konfiguration af firewalls for at kunne anvende klienten.

Der findes ingen krav til, hvilken GIS platform der vælges som motor for MUD-GIS. MUD har ingen præferencer i forhold til Open Source eller kommerciel software. Dog skal tilbudet indeholde specifikation af, hvordan prisen fordeler sig på udviklingsarbejde og licenser.

Systemet skal anvende et spatialt DBMS system til lagring af data. En filbaseret løsning accepters ikke.

# **16 Arkitektur**

Tilbudet skal indeholde beskrivelse af program- og kommunikationsarkitektur.

# **17 Dokumentation**

Der skal udarbejdes kodedokumentation i et sådant omfang, at MUD frit kan vælge en alternativ leverandør til senere implementering af udvidelser i MUD-GIS.

Der skal udarbejdes brugervejledning til slutbrugerne.

Der skal udvikles driftsdokumentation i et sådant omfang, at MUD frit kan vælge hosting-leverandør.

# 18 Ejerskab

MUD ejer alle rettigheder til programmet og kildekoden.

## **19 Krav til tilbudet**

Tilbudet skal være opdelt, så priserne på udvikling, licenser og hosting fremgår separat.

Hvis den foreslåede løsning forudsætter, at MUD og MUD-GIS hostes i samme miljø, skal tilbudet indeholde pris på hosting af både MUD og MUD-GIS.

Tilbudet skal endvidere indeholde:

- Løsningsbeskrivelse
- Beskrivelse af tilbudsgivers organisation
- Beskrivelse af de teknologier der tænkes anvendt.

• Beskrivelse af de 3. parts komponenter der tænkes anvendt, herunder en kort beskrivelse af organisationen bag disse komponenter.